menu.py

Soubor který se stará o menu a spoštění akcí zvolené v menu.

Přehled funkcí

ShowMenu()

ShowMenu(Rides:bool, interrupt:bool)

Funkce pro výběr toho co má robot dělat dál. Jako první se spustí smyčka ve které jsou podmínky které čekají na stisknutí talčítek (vpravo, vlevo, prostřední tlačítko). Pokud se stiskno pravé tlačítko tak se zkontroluje zda v proměné pagelndex která slouží pro ukládání aktuální stránky není už moc velká, pokud ano tak pípne. To stejné se děje i když se stiskne levé tlačítko. Pokud se stiskne prostřední talčítk, smyčka se ukončí a spustí to co si uživatel vybral.

Parametry

- Rides Pokud se má zobrazit menu pro výběr jízd (deafult:False)
- interrupt Pokud se muze menu ukoncit (deafult:True)

RunByIndex()

RunByIndex(index:int)

Funkce slouží pro spouštění věcí které byli vybrány ve funkci ShowMenu. Tato funkce se využívá pouze pro normální menu, ale ne pro menu na výběr jízd.

Parametry

- index - Index věvi ktrá byla vybrána ve funkci ShowMenu()

Použité parametry

Použité paramtery jsou napsané ve formátu.

NÁZEV_PROMĚNÉ_V_SOUBORU = parameters.NÁZEV_PROMĚNÉ_V_PARAMETERS

Obsah normálního menu

MENU_CONTENT = parameters.MENU_CONTENT_LETTER

Obsah menu pro výběr jízd

DEAFULT_DISPLAY_ORINTATION = parameters.DEAFULT_DISPLAY_ORINTATION

Základní hlasitost

DEAFULT_VOLUME = parameters.DEAFULT_VOLUME

Základní tlačítko pro zastavení programu

DEAFULT_STOP_BUTTON = parameters.DEAFULT_STOP_BUTTON

Tlačítk pro zastavení menu

MENU_INTERRUPT_BUTTONS = parameters.MENU_INTERRUPT_BUTTONS