
CVitical Angle (क्रान्तिक कोण)

$$\frac{1}{1} = 0$$




Applied Physics-II by Sachin Sir



क्रांतिक कोण (Critical Angle) 🗕 रिथा 🗣

- क्रांतिक कोण वह न्यूनतम आपतन कोण है जिस पर प्रकाश की किरण, कम अपवर्तनांक माध्यम में प्रवेश करते समय, 90° के अपवर्तन कोण (Refraction Angle) के साथ चल जाती है।
- Critical angle is the minimum angle of incidence at which a ray of light,
 when entering a less refractive medium, travels with an angle of

refraction of 90°.



Applied Physics-II by Sachin Sir




C = क्रांतिक कोण (Critical angle)

n,= अधिक अन्तर्व माध्यम का अपवर्तनांक (refractive index of Denser medium)

n= कम धनत्व माध्यमका अपवर्तनांक (refractive index of Rarer medium)

Sinc=
$$\frac{na}{n_1}$$



Applied Physics-II by Sachin Sir



पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection –

- पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण, जब वह एक अधिक अपवर्तनांक माध्यम (जैसे काँच, पानी) से एक कम अपवर्तनांक माध्यम (जैसे हवा) में जाने का प्रयास करती है,
- तो यदि उसका आपतन कोण (Incidence Angle) एक विशेष सीमा, अर्थात् क्रांतिक कोण, से अधिक हो जाए, तो वह किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश न करके पूरी तरह से उसी अधिक अपवर्तनांक माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है।



- Total internal reflection is the process in which a ray of light, when it tries
 to go from a high refractive index medium (such as glass, water) to a low
 refractive index medium (such as air),
- then if its incidence angle exceeds a particular limit, i.e. critical angle, then that ray does not enter the other medium and gets completely reflected back to the same high refractive index medium.

ex= देशिस्तान में मरीचिका हीरेका समकना

Applied Physics-II by Sachin Sir



पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें (Conditions for TIR)

(I) आपतन कोण > क्रान्तिक कोण
Angle of Incidence (i) > cnitical angle (c)
(II) प्रकाश की किएण अधिक अपवर्तनांक वाले माहयम से कम
अपवर्तनांक वाले माहयम ने प्रव
(III) Surface चिकना

Applied Physics-II by Sachin Sir




1. माध्यम का चयन:(Selection of Medium)

- प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक माध्यम (जैसे काँच, पानी) से कम अपवर्तनांक माध्यम (जैसे हवा) की ओर जानी चाहिए
- A ray of light should travel from a more refractive medium (e.g. glass, water) to a less refractive medium (e.g. air)



- 2. आपतन कोण का बड़ा होना:(Larger angle of incidence) $\mathring{\mathcal{A}} \succ \bigcirc$
 - प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए
 - The angle of incidence of light must be greater than the critical angle





Applied Physics-II by Sachin Sir



3. सतह की चिकनाई: (Surface Smoothness)

- जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, वह चिकनी और साफ होनी चाहिए ताकि प्रकाश की किरणें बिना बिखरे सही तरीके से <u>परावर्तित हों।</u>
- The surface from which the light is refracting must be smooth and clean so that the light rays reflect properly without scattering.



Applied Physics-II by Sachin Sir




Application of Total Internal Reflection in Optical Fiber ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग


- ऑप्टिकल फाइबर एक कोर (Core) और क्लैडिंग (Cladding) से बना होता है। कोर का अपवर्तनांक (Refractive Index) अधिक होता है, जबिक क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम होता है।
- Optical fiber is made up of a core and cladding. The core has a high refractive index, while the cladding has a low refractive index.
- पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR) के कारण प्रकाश बिना किसी नुकसान के ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही यात्रा करता रहता है।
- Due to total internal reflection (TIR), light continues to travel inside the optical fiber without any loss.

Applied Physics-II by Sachin Sir



Application of Total Internal Reflection in Optical Fiber ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग







- 1. प्रकाश का प्रवेश (Light Injection)
- प्रकाश को एक विशेष कोण पर फाइबर में डाला जाता है।
- Light is introduced into the fiber at a suitable angle.
- 2. बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Multiple TIR Occurrences)
- जब प्रकाश किरण कोर और क्लैडिंग की सीमा पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिरती है, तो यह बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है।
- When light enters the core at an angle greater than the critical angle, it undergoes repeated total internal reflections at the core-cladding boundary.

Applied Physics-II by Sachin Sir



3. संकेत संचारण: (Signal Transmission)

यह निरंतर परावर्तन प्रकाश को बिना किसी प्रकार की ऊर्जा हानि के आगे बढ़ाता है। Due to continuous reflections, the light travels through the fiber without significant energy loss.

4. डेटा संचारण: (Data Transmission)

डिजिटल सूचनाओं को ले जाने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग किया जाता है, जिससे हाई-स्पीड कम्युनिकेशन संभव होता है।

The encoded light signals carry digital information, enabling high-speed communication

Applied Physics-II by Sachin Sir



ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग (TIR के उपयोग से) Applications of Optical Fiber Using TIR

- 1. दूरसंचार (Telecommunication): इंटरनेट, टेलीफोन और केबल टीवी के लिए हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन।
- 2. मेडिकल एंडोस्कोपी: शरीर के अंदर प्रकाश भेजकर आंतरिक अंगों की जांच के लिए।
- 3. औद्योगिक निरीक्षण: मशीनों और पाइपलाइनों की जांच के लिए बोरस्कोप का उपयोग।
- 4. सुरक्षा और रक्षा: गुप्त संचार और निगरानी प्रणालियों में उपयोग।
- 5. ऑप्टिकल सेंसर: तापमान, दबाव और रासायनिक संवेदन के लिए उपयोग।



- 1. Telecommunication: High-speed internet, cable TV, and telephone networks use optical fibers for data transmission.
- 2. Medical Endoscopy: Optical fibers help in transmitting light inside the human body for internal examinations.
- 3. Industrial Inspections: Used in borescopes for inspecting machinery and pipelines.
- 4. Defense and Security: Fiber optics are used in secure communication and surveillance.
- 5. Optical Sensors: Used in temperature, pressure, and chemical sensing applications.