


Vejledning til installation af PostgreSQL og PostGIS

Version 1 - 11. februar 2022



Forfattere:

Bo Victor Thomsen, GIS- og IT-Specialist, AestasGIS



Denne vejledning beskriver, hvorledes man kan installere og opsætte en lokal PostgreSQL inkl. PostGIS på en Windows 10 eller senere.

Zip filen indeholder – udover denne vejledning – tre filer:

- Installationsfil for PostgreSQL ver. 13.6: postgresql 13.exe
- Installationsfil for PostGIS ver 3.2: postgis_3_2_pg13.exe.
- Installations kommandoprocedure til automatiseret installation: pg_inst_local.cmd

For at installere PostgreSQL og PostGIS gøres følgende:

- 1. Windows brugeren, som benyttes til installation, skal have "lokal administrator" rettigheder på pc'en!
- 2. Zip fil med installationsfiler kan downloades fra denne http-adresse: https://drive.google.com/file/d/1S7Hh0sXrGtXSLkvQBdH8_vfzdRNs2Xz8/view?usp=sharing
- 3. Indholdet af zip-filen udfoldes i en vilkårlig mappe. Alle filer skal dog placeres i samme mappe.
- 4. Med Windows stifinder (på den pc, som PostgreSQL og PostGIS skal installeres på) navigeres til mappen med de ovennævnte filer.
- 5. Med musen *højreklikkes* der på kommandofil: **pg_inst_local.cmd.**
- 6. I undermenuen *klikkes* på punkt "Kør som administrator". Kommandoproceduren udføres med administrator rettigheder og vil installere PostgreSQL og PostGIS uden bruger intervention.

Den installerede PostgreSQL vil:

- Benytte port **5432** til data kommunikation
- Have sat password for superbruger postgres til ukulemy.
- Vil placere programinstallationen i mappe C:\Program Files\PostgreSQL\13
- Vil placere databaser i mappe C:\Program Files\PostgreSQL\13\data
- Vil kun kunne kommunikere med programmer installeret på samme pc som PostgreSQL er installeret på (lokal installation)

Ved at redigere i kommando proceduren kan man ændre på hhv. portnummer, password, program- og data mappe. Metoder til ændringerne er dokumenteret i kommandoproceduren som REM-kommentarer.

Det anbefales dog *ikke* at foretage ændringer. Hvis der alligevel foretages ændringer i standard opsætningen, bedes IT-administrator informere brugeren af pc'en om dette - samt værdierne på de ændrede parametre.