

实训 Winmail 邮件服务器配置

阚宝朋

摘 要： Winmail Mail Server 是安全易用全功能的邮件服务器软件，不仅支持 SMTP/POP3/IMAP/Webmail/LDAP(公共地址簿)/多域/发信认证/反垃圾邮件/邮件过滤/邮件组/公共邮件夹等标准邮件功能，还有提供邮件签核/邮件杀毒/邮件监控/支持 IIS，本部分主要进行 Winmail 邮件服务器配置驯良。

关键词： Winmail；安装；配置；实验指导书

1 实验背景

某单位为了方便员工的交流需要在 Windows 服务器下配置简单易用的邮件服务器，以保证邮件的通信高效、安全。

2 实验目的

- (1) 掌握 Server U 创建域的方法
- (2) 掌握 Server U 用户及访问目录创建方法
- (3) 掌握 FTP 访问方式

3 实验过程

1. Server-U 的下载及安装

请按照安装提示进行安装，本部分操作步骤仅供参考。


- (1) 双击打开安装包
- (2) 出现“选择安装语言”对话框
- (3) 选择要使用的语言，单击“确定”，弹出安装向导对话框，单击“下一步”
- (4) 接受许可协议，单击“下一步”
- (5) 选择 Server-U 的安装路径，建议不要把路径安装在 c 盘。（详看注意事项）

2. 帐户的创建与管理


1) 创建域

(1) 完成上述安装将启动 serv-U 控制台，完成加载管理控制台后，若当前没有现存域会提示您是否创建新域，单击“是”启动域创建向导。


- (2) 在“名称”框中输入域的名称




(3) 设置用户访问该域所用的协议及端口，设置完成单击“下一步”



(4) IP 地址建议留空，除非你要指定服务器 IP。点“完成”。




(5)弹出是否创建用户对话框，如果现在建用户的话单击“是”，否则单击“否”在这里我们点击“是”按钮




(6)出现提示是否使用向导创建用户，如果启用就单击“是”

(7)弹出用户向导对话框，输入用户名，单击“下一步”




(8)输入密码，单击“下一步”，若输入密码，则用户登陆服务器时需要输入密码，这样可增加其安全性。

(9) 设置用户登陆成功后显示的文件夹或文件，单击“浏览”按钮，选择用户要访问的目录。



(10) 选择完成后，单击“下一步”，设置用户的访问权限，单击“完成”。

(11) 创建完成后，在域用户里将显示所创建的用户，在该对话框中可以进行用户的添加、删除及其对用户的设置。



(12) 在创建完域后，单击左上角的的 serv-U，进入“Server-U 管理控制台”，选择“管理域”下的选项可对用户进行添加删除等操作。



2) 对 Server-U 管理平台设置密码

- (1) 在 Server-U 管理控制台中，选择管理服务器中的“服务器限制和设置”
- (2) 在弹出的对话框中选择“设置”选项卡，单击下方的“更改管理密码”按钮



- (3) 由于原密码默认为空，所以直接在新密码和验证密码中填写新密码，单击“确定”



- (4) 提示密码已更改，这样再次打开服务器时将提示您输入密码

5 实验结果验证

利用浏览器或我的电脑在地址栏中输入 FTP 的地址，进行访问测试，访问格式如：<ftp://192.168.0.1>
(此处 IP 地址仅供参考，以实际配置为准)。

6 注意事项

(1) 在安装 Server-U 时，选择的安装路径最好不要在 C 盘目录下，一般来说，C 盘是用户存放系统的，如果里面的文件过多，会导致系统运行缓慢，甚至死机等问题。

(2) 在设置用户访问该域的协议及端口时，如果本机上安装了 IIS，就只选择第一项 21 号端口即可，否则安装了 IIS 服务器的话，系统就启动不起来了。