

Instrukcja uruchomienia aplikacji „AUTEX Premium Car Rental”

Wymagania wstępne:

- Zainstalowane środowisko Java (JDK 17 lub nowsze).
- Zainstalowany serwer bazy danych PostgreSQL (oraz narzędzie np. pgAdmin4).


1. Rozpakowanie plików projektu

Pobierz dostarczone archiwum z projektem (np. Autex_Projekt_Zbiciak.zip) na dysk twardy, a następnie wypakuj jego zawartość do wybranego folderu. Wewnątrz wypakowanego folderu powinieneś znaleźć skompilowany plik aplikacji (autex.jar) oraz skrypt uruchomieniowy (run.bat).


2. Przygotowanie bazy danych w pgAdmin

Aplikacja wykorzystuje technologię Hibernate, która zwalnia użytkownika z konieczności ręcznego importowania tabel i skryptów SQL. Wymagane jest jedynie utworzenie pustej bazy.

1. Otwórz narzędzie **pgAdmin4** i zaloguj się do swojego serwera PostgreSQL.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na *Databases* -> *Create* -> *Database...*



3. W polu *Database* wpisz dokładnie nazwę: **car_rental_db** i kliknij *Save*.




Uwaga: Aplikacja domyślnie łączy się z bazą na porcie 5432, używając loginu postgres i hasła admin. W przypadku innej konfiguracji lokalnej, konieczna jest zmiana tych danych w pliku application.properties przed kompilacją pliku .jar.

3. Uruchomienie aplikacji


Aby uruchomić system, nie musisz instalować dodatkowych serwerów webowych – aplikacja posiada wbudowany serwer Apache Tomcat.

1. Wejdź do wypakowanego folderu z projektem.
2. Kliknij dwukrotnie plik uruchomieniowy **run.bat**.



Na ekranie pojawią się dwa okna konsoli. Pierwsze z nich wyświetli instrukcje systemu AUTEX i odliczy 15 sekund. Drugie, działające w tle, uruchomi serwer i automatycznie

wygeneruje w bazie car_rental_db wszystkie niezbędne tabele oraz relacje.



```
=====
WITAJ W SYSTEMIE AUTEX PREMIUM CAR RENTAL
=====

1. Za chwile otworzy sie DRUGIE, czarne okno serwera.
2. Trwa uruchamianie bazy danych
3. Prosze poczekac 15 sekund.

Gdy serwer wystartuje, przegladarka otworzy sie SAMA!

UWAGA: Aby aplikacja dzialala, NIE ZAMYKAJ drugiego okna.


=====
Gotowe! Przejdz do okna przegladarki.
Mozesz juz bezpiecznie zamknac TO okno
(pamietaj, by zostawic otwarte okno "AUTEX Server").
=====
Press any key to continue . . .

2020-08-08 11:39:30.303+02:00 INFO 5110 --- [car_rental] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet
pleted initialization in 3 ms

: HHH
gerFactoryBean : Ini
cerFactories   : Hib
bConfiguration : spr
endering. Explicitly
agerConfigurer : Glo
erver          : Tom
plication      : Sta
m users aul_0 where
ost].[/]       : Ini
Servlet        : Ini
: Com
```

4. Dostęp do aplikacji i dane startowe

Dzięki zastosowaniu skryptu run.bat, po upływie 10 sekund aplikacja **automatycznie otworzy się w Twojej domyślnej przeglądarce internetowej** pod adresem:
<http://localhost:8080/login>



Aby ułatwić testowanie systemu, aplikacja posiada wbudowany moduł DataInitializer. Po pierwszym uruchomieniu na pustej bazie danych, system automatycznie zaopatruje flotę w 5 luksusowych pojazdów oraz tworzy **główne konto administratora**.

Aby przetestować pełną funkcjonalność (w tym Panel Administratora i dodawanie aut), kliknij opcję logowania i użyj poniższych danych:

- **Login:** admin
- **Hasło:** admin123

Po zalogowaniu w górnym pasku nawigacji pojawią się dodatkowe opcje administracyjne pozwalające na zarządzanie flotą oraz weryfikację i usuwanie rezerwacji dokonanych przez użytkowników.