Tabulka 1: Chybové kódy

Kód	Chyba	Komentář	
0	Žádná chyba	Program proběhl správně	
Překladač			
1	Variable not initialized	Použili jste hodnotu předtím, než byla inicializována	
2	Variable already declared	Pokoušíte se deklarovat proměnnou, která již byla deklarována	
3	Constant reassign	Pokoušíte se změnit hodnotu kon- stanty	
4	Unknown identifier	Vyskytl se neznámý identifikátor	
5	Unknown label	Vyskytlo se neznámé návěští	
6	Unknown procedure	Vyskytla se neznámá procedura	
7	Parallel declaration number mismatch	Paralelní deklarace vyžaduje stejný počet proměnných a výrazů	
8	Incompatible types	Typový výsledek výrazu neodpovídá očekávanému typu	
9	Expression variable type mismatch	Ve výrazu se vyskytly neslučitelné typy	
10	Strict mode expression variable type mismatch	Striktní mód nedovoluje smíšení růz- ných typů ve výrazu	
11	Can not assign loop variable	Nepoužil jste unikátní proměnnou jako iterační proměnnou for cyklu	
12	Label used elsewhere	Návěští již bylo použito jinde	
13	Label out of reach	Návěští je mimo dosah	
14	Label never used	Skáčete na návěští, které není v programu použito	
15	Label not allowed in for cycle	Návěští není povoleno ve for cyklu	
16	No boolean type in case	Case větev nepodporuje logický datový typ	

17	Case atom used multiple	Definujete case větev, která již byl
	times	použita
18	Legacy mode only allows	Legacy mód povoluje pouze typ var
	var type	logacy mod povoraje pouze typ var
	• •	
19	Legacy mode real constant	Legacy mód nepovoluje konstatní
	not allowed	reálné číslo
20	Legacy mode boolean	Legacy mód nepovoluje logickou
	constant not allowed	konstantu
21	Logacy mode logical	Legacy mód nepovoluje logické vý-
21	Legacy mode logical	
	expression not allowed	razy
22	Legacy mode negation	Legacy mód nepovoluje výraz ne-
	expression not allowed	gace
23	Non legacy mode var type	Var typ není povolen v non-legacy
	not allowed	módu
Interpret		
		D ×1 1 × 1 × 1 / 1 / 1
24	Stack overflow	Došlo k přetečení zásobníku
25	Stack underflow	Došlo k podtečení zásobníku
26	Unknown instruction	Tato instrukce není známa
27	Program counter is out of	Čítač instrukcí je mimo rozsah
	range	J = 1
1	0	