



Organisation de vos ordinateurs dans WSUS

- · ACCÉDER À LA CONSOLE WSUS
- COMPRENDRE LES GROUPES D'ORDINATEURS
- CRÉATION DES GROUPES PERSONNALISÉS



Étape 1 : Accéder à la console WSUS





Ouvrir WSUS:

- Va dans le Gestionnaire de serveur sur ton Windows Server.
- Clique sur **Outils** dans le menu en haut à droite.
- Sélectionne **Service WSUS** dans la liste déroulante.


Accéder à la section Ordinateurs :


- Une fois la console WSUS ouverte, repère l'arborescence sur la gauche.
- Clique sur **Ordinateurs** pour afficher la liste actuelle des groupes.


Étape 2 : Comprendre les groupes d'ordinateurs

- Ordinateurs non attribués (groupe par défaut) :
 - C'est ici que toutes les nouvelles machines apparaissent lorsqu'elles sont détectées pour la première fois par WSUS.
 - Les machines sont détectées une fois qu'elles reçoivent une GPO contenant l'adresse du serveur WSUS.

Étape 3 : Création des groupes personnalisés







Ajouter un nouveau groupe d'ordinateurs :

- Fais un clic droit sur Tous les ordinateurs (dans l'arborescence sous Ordinateurs).
- Sélectionne Ajouter un groupe d'ordinateurs dans le menu contextuel.

Créer le groupe "GWSUS_Serveurs" :

- Une fenêtre s'ouvre avec un champ pour entrer le nom.
- Tape GWSUS_Serveurs.
- Clique sur **OK**.

Créer le groupe "GWSUS_Clients" :

- Répète la même procédure :
 - Clic droit sur "Tous les ordinateurs" > Ajouter un groupe d'ordinateurs.
 - Entre le nom **GWSUS_Clients**.
 - Clique sur **OK**.

Vérifier les groupes :

- Sous **Tous les ordinateurs**, tu devrais maintenant voir trois groupes :
 - Ordinateurs non attribués (par défaut).
 - GWSUS_Serveurs.
 - GWSUS_Clients.