Configuration du service de fichiers et des permissions

Étape 10.1 : Configuration des dossiers partagés sur DC1


10.1.1 Créer des dossiers partagés pour les services

Accéder au serveur DC1:

• Connecte-toi à DC1 et ouvre l'Explorateur de fichiers.

Créer des dossiers pour les services :

- À la racine du disque C:, crée un dossier principal nommé Partage.
- À l'intérieur du dossier Partage, crée un sous-dossier pour chaque service, par exemple :
- C:\Partage\Accueil
- C:\Partage\Comptabilité
- C:\Partage\Direction
- C:\Partage\Service Administratif
- C:\Partage\Informatique




10.1.2 Partager les dossiers

Partager les dossiers avec les services :

- Fais un clic droit sur chaque dossier, puis sélectionne Propriétés.
- Dans l'onglet Partage, clique sur Partage avancé.
- Coche Partager ce dossier, puis clique sur Autorisations.

Donne les autorisations nécessaires selon les groupes AGDLP que tu as créés. Par exemple :

- Pour le dossier Accueil, ajoute GL_Accueil_RW avec des permissions Modification (lecture/écriture).
- Pour GL_Accueil_RO, donne des permissions en Lecture uniquement.



Étape 10.2 : Configuration du DFS pour redondance des fichiers

Le DFS (Distributed File System) permet de créer un espace de nom pour centraliser et gérer l'accès aux dossiers partagés sur plusieurs serveurs. Il offre également une redondance en cas de panne d'un serveur.

10.2.1 Installation du rôle DFS

Accéder au Gestionnaire de serveur sur DC1 :

• Sur DC1, ouvre le menu Démarrer et lance le Gestionnaire de serveur.

Ajouter le rôle DFS:

- Clique sur Gérer en haut à droite, puis sélectionne Ajouter des rôles et fonctionnalités.
- Suis l'assistant jusqu'à atteindre la section Sélectionner des rôles de serveur
- Coche Services de fichiers et de stockage, puis dans cette section, coche
 DFS (à la fois DFS Espace de noms et DFS Réplication).
- Continue l'assistant et clique sur Installer à la fin.


10.2.2 Configuration d'un espace de noms DFS

Ouvrir la console DFS:


• Une fois l'installation terminée, va dans Outils (dans le Gestionnaire de serveur) et sélectionne Gestion DFS.

Créer un nouvel espace de noms DFS:

• Dans la console Gestion DFS, clique droit sur Espace de noms, puis sélectionne Nouveau Espace de noms.



• Sélectionne DC1 comme serveur hôte de cet espace de noms, puis clique sur Suivant.



Configurer l'espace de noms :

- Nom de l'espace de noms : Donne un nom à l'espace, par exemple partage.
- Chemin : Ce chemin centralisera les dossiers partagés sur plusieurs serveurs.
- Sélectionne Espace de noms basé sur domaine, puis clique sur Suivant.
- Indique les dossiers que tu as partagés (ex: C:\Partage\Accueil, C:\
 Partage\Comptabilité, etc.) pour les inclure dans cet espace de noms.