Car-side – sekvenční diagramy

Zpřesněné sekvenční diagramy s objekty doménových tříd

Použité třídy


Rezervace	Centrální objekt – životní cyklus rezervace a kontrola pravidel.
Uzivatel	Účet zaměstnance / správce / administrátora, role a oprávnění k řízení.
Vozidlo	Rezervovaný zdroj – STK, tachometr, stav vozidla, vady.
Vada	Nahlášená závada vozidla (OPEN → RESOLVED).
Odvolani	Žádost o obnovení oprávnění k řízení (PENDING → APPROVED / REJECTED).
Databaze	Perzistence – vyhledání a uložení uživatelů, vozidel a rezervací.
NotifikacniSluzba «boundary»	Externí e-mailová služba (hranice systému).

Diagramy

- **SD01** – Vytvoření rezervace vozidla
- **SD02** – Kontrola dostupnosti vozidla (ref)
- **SD03** – Schválení / zamítnutí rezervace
- **SD04** – Úprava a zrušení rezervace
- **SD05** – Převzetí a vrácení vozidla
- **SD06** – Nahlášení a vyřešení vady
- **SD07** – Odvolání proti zákazu řízení
- **SD08** – Správa uživatelských účtů


SD01 – Vytvoření rezervace vozidla

Hlavní scénář. Zaměstnanec vytvoří r:Rezervace, ta ověří termín, oprávnění řidiče (u:Uzivatel), STK vozidla (v:Vozidlo) a přes ref SD02 překryv. Do 3 dnů je rezervace CONFIRMED, jinak PENDING a e-mailem jsou upozorněni správci.




SD02 – Kontrola dostupnosti vozidla (ref)

Opakovaně použitá interakce (SD01, SD04). r:Rezervace prochází aktivní rezervace a:Rezervace z :Databaze a hledá překryv – kolizi stejného vozidla nebo stejného řidiče.




SD03 – Schválení / zamítnutí rezervace

Správce vybere rezervaci ve stavu PENDING a schválí ji (CONFIRMED) nebo zamítne (REJECTED). Zaměstnanec je informován e-mailem.




SD04 – Úprava a zrušení rezervace

Ověření, zda uživatel smí rezervaci měnit. Změna termínu prochází znovu kontrolou dostupnosti (ref SD02), zrušení nastaví stav CANCELLED a uvolní termín.




SD05 – Převzetí a vrácení vozidla

Převzetí zapíše tachometr a palivo, rezervace přechází do IN_PROGRESS. Při vrácení se spočítají najeté km, volitelně se nahlásí vada (ref SD06) a vozidlo je DOSTUPNE nebo MIMO_PROVOZ.




SD06 – Nahlášení a vyřešení vady

v:Vozidlo vytvoří d:Vada (OPEN) a upozorní správce. Správce vadu vyřeší (RESOLVED); bez dalších otevřených vad se vozidlo vrací do provozu.



SD07 – Odvolání proti zákazu řízení

Zaměstnanec s pozastaveným oprávněním podá odvolání s přílohou (o:Odvolani). Administrátor jej schválí (canDrive = true) nebo zamítne.



SD08 – Správa uživatelských účtů

Administrátor vytvoří účet s unikátním e-mailem a rolí; zaměstnanec si může vyžádat reset hesla – u:Uzivatel vygeneruje token a odešle odkaz.

