Car-side – třídní diagramy

Třídy odvozené ze sekvenčních diagramů SD01–SD08

Třídy a rozhraní


Rezervace	Centrální třída – spojuje řidiče a vozidlo v čase, řídí stavy rezervace a hlídá pravidla (překryv, max. 3 dny bez schválení).
Uzivatel	Účet zaměstnance / správce / administrátora; role, oprávnění k řízení, odvolání, reset hesla.
Vozidlo	Rezervovaný zdroj – STK, tachometr, stav vozidla; vlastní své vady (kompozice).
ElektrickeVozidlo	Specializace Vozidla pro Future Pressure C (ADR-05) – nabití baterie a čas na dobití.
Vada	Nahlášená závada vozidla (OPEN → RESOLVED).
Odvolani	Žádost o obnovení oprávnění k řízení s přílohou (PENDING → APPROVED / REJECTED).
Ridic, RezervovatelneVozidlo, ServisovaneVozidlo «interface»	Role – jak objekt vidí jeho partner (Rezervace vidí uživatele jen jako řidiče).
Databaze «interface»	Port perzistence; implementace InMemoryDatabaze (CP1–CP4) a SqlDatabaze (CP5).
NotifikacniSluzba «interface»	Port notifikací; EmailNotifikace = adaptér na externí IS e-mail, MockNotifikace pro testy.

Diagramy

- **TD01** – Doménový model (analýza)
- **TD02** – Role, rozhraní a rozšíření (návrh)
- **TD03** – Balíčkový diagram


TD01 – Doménový model (analýza)

Třídy nalezené v sekvenčních diagramech s atributy a operacemi (operace = zprávy, které objekt v SD01–SD08 přijímá). Asociace s násobností, kompozice Vozidlo–Vada a Uzivatel–Odvolani, agregace v Databazi a závislost «use» na externí notifikační službě. Jen propojené třídy – výčtové typy jsou uvedené jako typy atributů.



TD02 – Role, rozhraní a rozšíření (návrh)

Podle „Roles, Types and Interfaces“ z přednášky: Rezervace pracuje s rolemi Ridic a RezervovatelneVozidlo, které implementují třídy Uzivatel a Vozidlo. Porty Databaze a NotifikacniSluzba s adaptéry (hexagonální architektura, ADR-01/04), generalizace ElektrickeVozidlo (ADR-05) a závislosti «instantiate».



TD03 – Balíčkový diagram

Rozdělení tříd do balíčků: doménové jádro (rezervace, vozidla, uživatelé, porty) a vnější adaptéry (perzistence, notifikace jako hranice systému). Šipky «import» ukazují, který balíček používá který.

