PDF to JPEG

Convertit chaque page d'un PDF en fichier `.jpeg`, puis rogne automatiquement les marges claires (y compris le bord sombre typique d'une page scannée).

Prérequis

- Python 3.10 ou plus récent
- Sous Windows, cochez **Add python.exe to PATH** à l'installation

Installation

Avec un `.venv` local (recommandé)

À la racine du projet :

```
setup.bat
```

Cela crée `.venv/` et installe les paquets de `requirements.txt`.

Sans `.venv` (Python global / environnement déjà actif)

```
pip install -r requirements.txt
```

Sous Linux / macOS :

```
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

Utilisation

Usage rapide (Windows)

1. Lancez `setup.bat` une fois.
2. Placez vos PDF dans le dossier `input/` (n'importe quels noms de fichiers `.pdf`).
3. Double-cliquez `convertir.bat`.

Aucun nom de fichier n'est imposé : tous les `*.pdf` présents dans `input/` sont traités. Les JPEG sont écrits dans `output/<titre_du_pdf>/` :

```
input/rapport.pdf     →  output/rapport/page_001.jpeg …
input/document.pdf    →  output/document/page_001.jpeg …
```

Via Python / `run.bat`

L'argument positionnel est un **fichier PDF** ou un **dossier**. Sans argument, tous les `*.pdf` de `input/` sont traités.

```
rem Tous les PDF de input/ vers output/
run.bat
run.bat input -o output

rem Un seul PDF (chemin libre)
run.bat document.pdf -o output

rem Options
run.bat input -o output --dpi 200 --padding 8 --quality 90 --tolerance 20
run.bat document.pdf -o output --tolerance 60
```

Avec le `.venv` :

```
.venv\Scripts\python.exe convert.py input -o output --tolerance 20
```

Sans `.venv` :

```
python convert.py input -o output --tolerance 20
```

Sous Linux / macOS :

```
python3 convert.py input -o output --tolerance 20
```

Options

Option	Description	Défaut
`source`	Fichier PDF ou dossier d'entrée	`input/`
`-o`, `--output`	Dossier parent de sortie (un sous-dossier par PDF)	`output/`
`--dpi`	Résolution de rendu	`200`
`--padding`	Marge (px) autour du contenu détecté	`8`
`--quality`	Qualité JPEG (1–95)	`90`
`--threshold`	Seuil de luminosité 0–255 pour détecter le contenu	`245`
`--tolerance`	Ignore le contenu dans une bande de N px sur les bords (bord de scan)	`20`

Aide :

```
.venv\Scripts\python.exe convert.py --help
```

Dépendances

- PyMuPDF — rendu des pages PDF
- Pillow — rognage et enregistrement JPEG

Listées dans `requirements.txt`.

Contenu non versionné

Les PDF dans `input/` (et `samples/` en local), le contenu de `output/` et `.venv/` sont ignorés par Git : placez vos fichiers localement, sans les committer.