Packet Tracer - Contrôle de l'adressage IPv4 et IPv6

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP / Préfixe		Passerelle par défaut
R1	G0/0	10.10.1.97	255.255.255.224	N/A
		2001:db 8:1:1: :1/64		
	S0/0/1	10.10.1.6	255.255.255.252	N/A
		2001:db 8:1:2::2/64		
		fe80::1		
R2	S0/0/0	10.10.1.5	255.255.255.252	N/A
		2001:db 8:1:2::1/64		
	S0/0/1	10.10.1.9	255.255.255.252	N/A
		2001:db 8:1:3::1/64		
		fe80::2		
R3	G0/0	10.10.1.17	255.255.255.240	N/A
		2001:db 8:1:4::1/64		
	S0/0/1	10.10.1.10	255.255.255.252	N/A
		2001:db 8:1:3::2/64		
		fe80::3		
PC1	Carte réseau (NIC)			
PC2	Carte réseau (NIC)			

Objectifs

Partie 1: Compléter la table d'adressage

Partie 2 : tester la connectivité à l'aide de la commande ping

Partie 3: Découvrir le chemin en le traçant

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Le contexte

La technologie la double pile permet à l'IPv4 et à l'IPv6 de coexister sur le même segment de réseau Dans cet exercice, vous allez étudier une mise en œuvre de type double pile (dual-stack), documenter les configurations IPv4 et IPv6 pour des périphériques finaux, tester la connectivité à la fois pour IPv4 et IPv6 à l'aide de la commande **ping**et tracer un chemin de bout en bout pour IPv4 et IPv6.

Partie 1: Compléter la table d'adressage

Étape 1: Utilisez ipconfig pour vérifier l'adressage IPv4.

a. Cliquez sur **PC1** et ouvrez l' **invite de commandes.**

b. Saisissez la commande **ipconfig /all** pour obtenir les informations relatives à IPv4. Complétez la **table d'adressage** avec l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

c. Cliquez sur **PC2** et ouvrez l' **invite de commandes.**

d. Saisissez la commande **ipconfig /all** pour collecter les informations relatives à IPv4. Complétez la **table d'adressage** avec l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Étape 2: Utilisez ipv6config pour vérifier l'adressage IPv6.

a. Sur **PC1**, exécutez la commande **ipv6config /all** pour collecter les informations IPv6. Complétez la **table d'adressage** avec l'adresse IPv6, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

b. Sur **PC2**, exécutez la commande **ipv6config /all** pour collecter les informations IPv6. Complétez la **table d'adressage** avec l'adresse IPv6, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Partie 2: Tester la connectivité à l'aide de la commande ping

Étape 1: Utilisez une requête ping pour vérifier la connectivité IPv4.

a. À partir de **PC1**, envoyez une requête ping à l'adresse IPv4 de **PC2**.

La requête a-t-elle abouti ?

b. À partir de **PC2**, envoyez une requête ping à l'adresse IPv4 de **PC1**.

La requête a-t-elle abouti ?

Étape 2: Utilisez une requête ping pour vérifier la connectivité IPv6.

a. À partir de **PC1**, envoyez une requête ping à l'adresse IPv6 de **PC2**.

La requête a-t-elle abouti ?

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. À partir de **PC2**, envoyez une requête ping à l'adresse IPv6 de **PC1**.

La requête a-t-elle abouti ?

Partie 3: Découvrir le chemin en le traçant

Étape 1: Utilisez la commande tracert pour connaître le chemin IPv4.

a. À partir de **PC1**, tracez la route vers **PC2**.

```
PC > tracert 10.10.1.20
```

Quelles adresses ont été trouvées en chemin ?

À quelles interfaces les quatre adresses sont-elles associées ?

b. À partir de **PC2**, tracez la route vers **PC1**.

Quelles adresses ont été trouvées en chemin ?

À quelles interfaces les quatre adresses sont-elles associées ?

Étape 2: Utilisez la commande tracert pour connaître le chemin IPv6.

a. À partir de **PC1**, tracez la route vers l'adresse IPv6 de **PC2**.

```
PC> tracert 2001:db8:1:4::a
```

Quelles adresses ont été trouvées en chemin ?

À quelles interfaces les quatre adresses sont-elles associées ?

b. À partir de **PC2**, tracez la route vers l'adresse IPv6 de **PC1**.

Quelles adresses ont été trouvées en chemin ?

À quelles interfaces les quatre adresses sont-elles associées ?

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco