TranslatorAwareInterface

+ setTranslator(?Translator Interface $translator=null, $textDomain=null)
+ getTranslator()
+ hasTranslator()
+ setTranslatorEnabled ($enabled=true)
+ isTranslatorEnabled()
+ setTranslatorTextDomain ($textDomain='default')
+ getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface

+ isValid($value)
+ getMessages()

static

#$defaultTranslator
#$defaultTranslatorTextDomain
#$messageLength

AbstractValidator

$value
$abstractOptions

+ __construct($options =null)
+ getOption($option)
+ getOptions()
+ setOptions($options=[])
+ getMessages()
+ __invoke($value)
+ getMessageVariables()
+ getMessageTemplates()
+ setMessage($messageString, $messageKey=null)
+ setMessages(array $messages)
  et 10 de plus...
+ static setDefaultTranslator (?Translator\TranslatorInterface $translator=null, $textDomain=null)
+ static getDefaultTranslator()
+ static hasDefaultTranslator()
+ static setDefaultTranslator TextDomain($textDomain='default')
+ static getDefaultTranslator TextDomain()
+ static getMessageLength()
+ static setMessageLength ($length=-1)
# createMessage($messageKey, $value)
# error($messageKey, $value=null)
# getValue()
# setValue($value)
# translateMessage($messageKey, $message)

ValidatorPluginManagerAware Interface

+ setValidatorPluginManager (ValidatorPluginManager $pluginManager)
+ getValidatorPluginManager()

const

+INVALID

Explode

$pluginManager
$messageTemplates
$messageVariables
$valueDelimiter
$validator
$breakOnFirstFailure

+ setValueDelimiter ($delimiter)
+ getValueDelimiter()
+ setValidatorPluginManager (ValidatorPluginManager $pluginManager)
+ getValidatorPluginManager()
+ setValidator($validator)
+ getValidator()
+ setBreakOnFirstFailure ($break)
+ isBreakOnFirstFailure()
+ isValid($value, $context =null)