Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

Lucrare de laborator Nr.6.1 Disciplina: IoT

Tema: Automate Finite - Button-LED

	Vlasitchi Stefan
A verificat :	asist. univ.
	Lupan Cristian

st.gr.TI-212,

A efectuat:

Definirea problemei:

Sa se realizeze o aplicatie ce va implementa Automatele finite dupa cum urmeaza:

- 1. Proiectare Automat Finit aplicatie Button-Led.
- 2. Proiectare Automat Finit aplicatie Semafor.

Objective:

- 1. Crearea diagramelor Automatelor finite Button-Led / Semafor;
- 2. Explicarea tabelelor de tranziții Button-Led / Semafor;
- 3. Demonstrarea probelor de implimentare fizică.

Materiale necesare:

- Placă pe bază de arduino;
- Led;
- Buton;
- Rezistor;

Cabluri pentru conectare.

INTRODUCERE

Automatele finite sunt modele matematice utilizate pentru a reprezenta și a gestiona comportamentele sistemelor discrete, fiind esențiale în domeniul informaticii și al ingineriei electronice. Aceste modele sunt caracterizate printr-un set finit de stări, tranziții între aceste stări și o logică bine definită care determină cum se schimbă starea în funcție de evenimente sau condiții. În contextul microcontrolerelor (MCU), automatele finite sunt utilizate pentru a implementa funcționalități precum controlul de stări al LED-urilor, butoanelor, semafoarelor sau altor dispozitive periferice. Ele oferă o metodologie structurată pentru dezvoltarea aplicațiilor care implică secvențe logice, facilitând scrierea unui cod clar, ușor de testat și de întreținut.




Figura 1 – Diagrama automatului finit Button-Led

Tabelul 1 - Tabel de tranzitie Button-Led

Name	Out	Delay	In = 0	In = 1
LED_OFF	0	100 ms	LED_OFF	LED_ON
LED_ON	1	100ms	LED_ON	LED_OFF

Din câte se observă atât în diagramă cât și în tabelul de tranziție a acestui automat finit, pentru Button-Led avem definite 2 stări: când led-ul este aprins și led-ul stins. Tranziția între aceste stări se realizează la apăsarea unui buton. Deci când starea butonului este 1, atunci automatul finit reacționează cu modificarea stării led-ului, și respectiv când butonul nu este apăsat (0) led-ul își păstrează starea. În continuare este prezentat codul sursă pentru acest automat finit:

Cod sursă:

```
#define LED_PIN 13
#define BUTTON_PIN 8
#define LED_ON_STATE HIGH
#define LED_OFF_STATE LOW

typedef struct{
  unsigned long Out;
  unsigned long Time;
  unsigned long Next[2];
} SType;

SType FSM[2] = {
  {0, 10, { LED_OFF_STATE, LED_ON_STATE }},
```

```
{1, 10, { LED_ON_STATE, LED_OFF_STATE }}
};
int FSM State = LED OFF STATE;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED PIN, OUTPUT);
 pinMode(BUTTON PIN, INPUT);
  FSM State = LED OFF STATE;
void loop() {
  int output = FSM[FSM State].Out;
  digitalWrite(LED PIN, output);
  delay(FSM[FSM State].Time * 10);
  int input = digitalRead(BUTTON PIN);
  FSM_State = FSM[FSM_State].Next[input];
  FSM State == LED OFF STATE ?
   printf("Led is OFF\n") :
   printf("Led is ON\n");
}
```




Figura 1 – Circuitul virtual




Figura 2 – Circuitul fizic

CONCLUZIE

Automatele finite joacă un rol fundamental în dezvoltarea de aplicații eficiente pentru microcontrolere, oferind o metodologie robustă și clară pentru gestionarea comportamentelor secvențiale. Prin organizarea logicii aplicațiilor sub formă de stări și tranziții bine definite, acestea permit implementarea unor sisteme fiabile, scalabile și ușor de întreținut.

În contextul utilizării lor în microcontrolere (MCU), automatele finite se evidențiază prin:

- 1. Sunt ideale pentru mediile cu resurse limitate, cum ar fi cele întâlnite în sistemele embedded, datorită cerintelor reduse de memorie si procesare.
- 2. Pot fi utilizate într-o gamă variată de aplicații, de la controlul periferic al hardware-ului până la gestionarea proceselor complexe, cum ar fi protocoalele de comunicare.
- 3. Asigură un comportament previzibil al sistemului, esențial pentru aplicații critice.

Astfel, automatele finite nu doar că simplifică dezvoltarea aplicațiilor pentru MCU, ci și asigură un echilibru optim între performanță, consum de resurse și complexitate. Această abordare reprezintă o soluție practică și eficientă pentru construcția de sisteme embedded de înaltă calitate.

Anexa 1

Fișierul stdinout.h

```
#ifndef STDINOUT H
#define _STDINOUT H
// no need to make an instance of this yourself
class initializeSTDINOUT
        static size t initnum;
public:
        // Constructor
        initializeSTDINOUT();
};
// Call the constructor in each compiled file this header is included in
// static means the names won't collide
static initializeSTDINOUT initializeSTDINOUT obj;
#endif
                                 Fișierul stdinout.cpp
#if ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#include <stdio.h>
#include "stdinout.h"
// Function that printf and related will use to print
static int serial putchar(char c, FILE *f)
 if (c == '\n') {
   serial putchar('\r', f);
 return Serial.write(c) == 1 ? 0 : 1;
// Function that scanf and related will use to read
static int serial getchar(FILE *)
  // Wait until character is avilable
 while (Serial.available() <= 0) { ; }</pre>
 return Serial.read();
static FILE serial stdinout;
```

static void setup_stdin_stdout()

```
{
    // Set up stdout and stdin
    fdev_setup_stream(&serial_stdinout, serial_putchar, serial_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
    stdout = &serial_stdinout;
    stdin = &serial_stdinout;
    stderr = &serial_stdinout;
}

// Initialize the static variable to 0
size_t initializeSTDINOUT::initnum = 0;

// Constructor that calls the function to set up stdin and stdout
initializeSTDINOUT::initializeSTDINOUT()
{
    if (initnum++ == 0) {
        setup_stdin_stdout();
    }
}
```

Anexa 2

Sarcina 1: diagram.json

```
"version": 1,
"author": "Stefan Vlasitchi",
"editor": "wokwi",
"parts": [
  { "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
    "type": "wokwi-led",
    "id": "led1",
    "top": -128.4,
    "left": 99.8,
    "attrs": { "color": "red" }
  },
    "type": "wokwi-resistor",
    "id": "r1",
    "top": -52.8,
    "left": 95.45,
    "rotate": 90,
    "attrs": { "value": "1000" }
  },
    "type": "wokwi-pushbutton",
    "id": "btn1",
    "top": -87,
    "left": 166.2,
    "rotate": 90,
    "attrs": { "color": "green", "bounce": "1" }
```

```
],
  "connections": [
    [ "led1:C", "uno:GND.1", "black", [ "v0" ] ],
    [ "led1:A", "r1:1", "green", [ "v0" ] ],
    [ "r1:2", "uno:13", "green", [ "v0" ] ],
    [ "btn1:2.r", "uno:GND.1", "black", [ "v9.6", "h-80.5" ] ],
    [ "btn1:1.r", "uno:8", "green", [ "v19.2", "h-42" ] ]
],
    "dependencies": {}
}
```