

- Centro de Capacitación
- Profesional en Tecnología
- SAP
- www.cvosoft.com
- itacademy@cvosoft.com

Solución al Ejercicio de Práctica

- :: Carrera Consultor Técnico ABAP
- :: Módulo Programador ABAP Nivel Avanzado
- :: Unidad 4: IDocs
- :: Lección: IDocs de Salida
- © CVOSOFT IT ACADEMY Todos los derechos reservados

IMPORTANTE:

En el enunciado del ejercicio reemplazar ##### por su legajo de alumno.



Ejemplo:

Si se solicita crear el programa ZPRUEBA_##### y su Legajo es AB11C entonces deberá crear el programa ABAP:

ZPRUEBA_ AB11C



- Centro de Capacitación
- : Profesional en Tecnología
 - SAP
- · www.cvosoft.com
- itacademy@cvosoft.com

Solución al Ejercicio de Práctica:

Ingresamos a la transacción estándar **WE41**, tildamos un Código de operación de salida y presionamos el botón Visualizar.



Visualizamos el módulo de funciones y realizamos doble clic en él para ver su código.





- Centro de Capacitación
- Profesional en Tecnología
- SAP
- www.cvosoft.com
- itacademy@cvosoft.com

Por último, visualizamos el código abap del código de proceso o process code de salida.

```
Módulo funciones
                     IDOC_OUTPUT_WNTYOV_WTY10
                                                      Activo
    Atributos
               Import
                         Export
                                  Modif.
                                            Tablas
                                                      Excep.
                                                               Cód.fte.
  FUNCTION idoc_output_wntyov_wty10.
  *"*"Lokale Schnittstelle:
      IMPORTING
  40
         VALUE(OBJECT) LIKE NAST STRUCTURE NAST
         VALUE (CONTROL_RECORD_IN) LIKE EDIDC STRUCTURE EDIDC
      EXPORTING
  40
         VALUE(OBJECT_TYPE) LIKE WFAS1-ASGTP
  40
         VALUE(CONTROL_RECORD_OUT) LIKE EDIDC STRUCTURE EDIDC
      TABLES
          INT_EDIDD STRUCTURE EDIDD
  40
      EXCEPTIONS
  40
          ERROR_MESSAGE_RECEIVED
  * IDoc-views
    DATA:
            it_view TYPE viewsyn OCCURS 0.
  internal tables
             1s_pnwtyh
                            TYPE wty_pnwtyh_idoc,
                                                         "claim header
    DATA:
             1s_pnwtyv
                            TYPE wty_pnwtyv_idoc,
                                                         "claim version
                            TYPE wty_pvwty_idoc_tab, "claim item
TYPE wty_measure_t, "measurement
             1t_pvwty
             1t_measure
                            TYPE wty_idoc_texts_tab.
                                                         "texts
             1t_texts
    CLEAR:
             1s_pnwtyh,
             ls_pnwtyv,
             gv_claim_pos_sum.
    REFRESH: 1t_pvwty,
             1t_measure,
             1t_texts.
  * fill IDoc header (WRANTY01)
    PERFORM create_idoc_header USING
                                          control_record_in
                                CHANGING control_record_out.
  * read view informations
    PERFORM read_view TABLES
                                  it_view
                        USING
                                  control_record_out.
```