


1. crear zona nueva dinamica



Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☒ Zona principal

Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

Nombre de zona:

dyxuan.local

Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.


☒ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)

Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.

⚠ Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.

Finalizar

2. configura dhcp



Propiedades: Ámbito [4.0.0.0] Xuan's ambito

General DNS Opciones avanzadas

Puede configurar el servidor DHCP para que actualice automáticamente los autoritativos con los registros de host (A) y de puntero (PTR) de clientes DHCP.

☒ Habilitar actualizaciones DNS dinámicas de acuerdo con la siguiente configuración

☒ Actualizar dinámicamente registros DNS solo si los clientes DHCP lo solicitan

☐ Actualizar siempre dinámicamente registros DNS

☒ Descartar registros A y PTR cuando se elimine la concesión

☐ Actualizar dinámicamente registros DNS para clientes DHCP que no solicitan actualizaciones (por ejemplo: clientes que ejecuten Windows NT 4.0)

☐ Deshabilitar actualizaciones dinámicas para los registros PTR de DNS

pedir ip en windows cliente

```
C:\Users\usuario>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : xuan.local
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::2d5f:b318:f65:c7a1%4
    Dirección IPv4. . . . . : 4.1.0.2
    Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 4.0.0.1

C:\Users\usuario>
```

registro en win server

