# Расстояние между буквами: letter-spacing

Значение по умолчанию, не добавляет дополнительное пространство между буквами и символами - **normal**.

Значение задаётся в единицах длины, положительные значения увеличивают промежутки между буквами и символами. Например, letter-spacing: 1em.

Значение задаётся вединицах длины, отрицательные значения уменьшают промежутки между буквами и символами. Например, letter-spacing: -1em.

Можно использовать, как относительные, так и точные единицы измерения. Например, **letter-spacing: 5px**.

Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.

Наследует значение свойства от родительского элемента.

#### Paccтояние между словами: Word-spacing

Значение по умолчанию **normal**, равное 0.25em.

Значение задаётся в единицах длины, положительные значения увеличивают промежутки между словами. Например, word-spacing: 1em.

Значенивадаётся диницах длины отрицательны вначения уменьшаю промежуткимех дусловами Например word-spacing:-lem;.

Можно использовать, как относительные, так и точные единицы измерения. Например, wordspacing: 5px.

Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.

Наследует значение свойства от родительского элемента.

# ПРОБЕЛЫ между словами и ПЕРЕНОСЫ строк внутри элемента: White-space

normal - значение по умолчанию. Между словами вставляется только по одному пробелу, дополнительные пробелы отбрасываются. Текст переносится только в случае необходимости

## nowrap-

Запрещает переносы строк, за исключением применения <br>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae elit nibh.

Vivamus tristique bibendum odio ut condimentum. Curabitur nulla nisi, lobortis sit amet molestie nec, mollis et mauris. Fusce posuere purus id pharetra posuere.

Quisque pulvinar tincidunt metus in mollis. Duis a dignissim nunc.

## pre-

пробелы в тексте не игнорируются, браузер отображает дополнительные пробелы и переносы строк.

«Я повествую только о своём:

Что в жизни много разного, и в нём

Мы усмотреть должны все краски бытия и быта,

Чтоб не остаться у разбитого корыта.»

Омар Хайям

pre-wrap- позволяет сохранить все пробелы в тексте, делая разрывы строк там, где это необходимо. Phasellus suscipit, purus eu sodales suscipit, urna ligula consequat nisl, id tempus augue augue non massa. Sed auctor odio ex, vel eleifend neque interdum eget.

pre-line- Удаляет лишние пробелы, за исключением случаев

Phasellus suscipit, purus eu sodales suscipit, urna ligula consequat nisl, id tempus augue augue non massa. Sed auctor odio ex, vel eleifend neque interdum eget.

initialУстанавливает значение свойства в значение по умолчанию.

inherit Наследует значение свойства от родительского элемента.