Трассировка

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды						Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адр	Знчн F200	CK	PA	PK	РД F200	Α	C	Адр	Знчн
063 064	307B	064 065	063 07B	F200 307B	0000	0000 0000	0 0	07B	0000
065	4079	965 966	07B 079	4079	05D0	05D0	0	070	0000
066	F900	967	066	F900	F900	05CF	1		
067	2686	687	686	2687	0068	05CF	1	686	0068
687	A690	688	687	A690	A690	05CF	1	000	0000
688	6694	689	694	6694	036A	0265	1		
689	9690	690	689	9690	9690	0265	1		
690	F200	691	690	F200	F200	0000	1		
691	4694	692	694	4694	036A	036A	0		
692	CE86	068	686	CE86	0068	036A	0		
068	F900	069	068	F900	F900	0369	1		
069	607B	06A	07B	607B	0000	0369	1		
06A	307B	06B	07B	307B	0369	0369	1	07B	0369
06B	F200	06C	06B	F200	F200	0000	1		
06C	4078	06D	078	4078	40A6	40A6	0		
06D	F900	06E	06D	F900	F900	40A5	1		
06E	2686	687	686	2687	006F	40A5	1	686	006F
687	A690	688	687	A690	A690	40A5	1		
688	6694	689	694	6694	036A	3D3B	1		
689	9690	690	689	9690	9690	3D3B	1		
690	F200	691	690	F200	F200	0000	1		
691	4694	692	694	4694	036A	036A	0		
692	CE86	06F	686	CE86	006F	036A	0		
06F	407B	070	07B	407B	0369	06D3	0		
070	307B	071	07B	307B	06D3	06D3	0	07B	06D3
071	F200	072	071	F200	F200	0000	0		
072	407A	073	07A	407A	00E4	00E4	0		
073	F900	074	073	F900	F900	00E3	1		
074	2686	687	686	2687	0075	00E3	1	686	0075
687	A690	688	687	A690	A690	00E3	1		
688	6694	689	694	6694	036A	FD79	0		
689	9690	68A	689	9690	9690	FD79	0		
68A	4694	68B	694	4694	036A	00E3	1		
68B	3693	68C	693	3693	00E3	00E3	1	693	00E3
68C	F300	68D	68C	F300	F300	00E3	0		
68D	F600	68E	68D	F600	F600	01C6	0		
68E	4695	68F	695	4695	0000	01C6	0		
68F	CE86	075	686	CE86	0075	01C6	0		
075	607B	076	07B	607B	06D3	FAF3	0		
076	307B	077	07B	307B	FAF3	FAF3	0	07B	FAF3