	Priority (приоритет)	Summary (суть ошибки)	Description (описание)	Steps to reproduce (шаги)	Expected Result (OP)	Actual result (ΦP)	Screenshot	Comments
ед От Пр	цусловия: гкрыто приложен роиграны вычисл	ывания <b>Slow Play - Fast Play</b> иие KNIGHT в режиме показа Knight View Mode пения, заускаемые кнопкой Start пітаtе (включенный флажок Animate включает анимаці	ию проигрывания выбранного сценария)					
	Medium	Очень быстрая анимация при переводе бегунка трекбара в крайнее положение Slow Play	Очень быстрая анимация в трекбаре Slow Play - Fast Play при переводе бегунка трекбара в крайнее положение Slow Play, включенном флажке animate, и нажатии play, для режима показа Knight View Mode. Анимация должна быть медленной.	Сдвинуть бегунок на деление 2 трекбара Slow Play - Fast Play     Нажать Play	Анимация должна быть медленной.	Очень быстрая анимация проигрывания выбранного сценария.	https://drive.google. com/file/d/1kZDieZDVS3rF gm6g5lK6xkuWYXEcvWbZ /view?usp=sharing	Данные ошибки показывают, чт трекер проигрывания скокрості Slow Play - Fast Play работает неправильно, скорость проигывается наоборот: в
	Medium	Очень медленная анимация при переводе бегунка трекбара в крайнее положение Fast Play	Очень медленная анимация при переводе бегунка трекбара в крайнее положение fast play, при включенном флажке animate, и нажатии play, для режима похаза Knight View Mode. Анимация должна быть максимально быстрой из возможных в трекбаре.	Сдвинуть бегунок в крайнее положение Fast Play     Нажать Play	Анимация должна быть максимально быстрой из возможных в трекбаре.	Очень медленная анимация проигрывания выбранного сценария.	https://drive.google. com/file/d/1DwCcWj8KQgN u0ep7t5Duyf_gM- EYSvat/view?usp=sharing	медленном положении намного быстрее, чем в быстром.
ед От	цусловия: гкрыто приложен	бором вариантов проигрывания в <b>Choose Decision</b> ние KNIGHT в режиме показа Knight View Mode/ Numbe ения, заускаемые кнопкой Start (в стартовой позиции)	ers View Mode					
	Blocker	Ошибка при выборе последнего варианта	При выборе в Choose Decision последнего варианта и нажатии ріау, выдает ошибку всплывает окно с текстом "list index out of bounds (48)" и кнопкой ОК	Bыбрать в Choose Decision последний вариант     Hawaть Play	Каждый, из предложенных вариантов вычисления программы, должен быть рабочим и выполнять свою функцию	Последний, по списку, вариант выдаёт ошибку его воспроизведения, всплывает окно с текстом "list index out of bounds (48)" и кнопкой ОК	https://drive.google. com/file/d/1YSU0Sof_800Z 9f2QEHzSodTcsEdch8kp/v iew?usp=sharing	
	Blocker	Ошибка "Application is making calculations" при проигрывании последнего варианта	При повторном клике в Choose Decision для выбора вариантов, после выбора последнего варанта и его проигрывания - выдает ошибку "Application is making calculations". Не дает работать далее в программе. Кнопка Play не актвна	Выбрать в Choose Decision вариант 48     Нажать Play     З. Нажать OK в сплывшем окне с текстом "Application is making calculations"     4. Нажать в Choose Decision для выбора вариантов	В Choose Decision доступен выбор вариантов проигрывания	В Choose Decision не доступен выбор вариантов проигрывания, выдаёт ошибку его воспроизведения, всплывает окно с текстом "The application is making calculations" и кнопкой OK	https://drive.google. com/file/d/1gTUI0fKQJfXgT e_vUTP9wTpUnMGgABJ5/ view?usp=sharing	
	Blocker	Не происходит запуск вычисления путем нажатия на Start после выбора последнего варианта проигрывания в Choose Decision	Клик на Start после выбора в Choose Decision 48 варанта и его проигрывания - не запускает вычислени/не реагирует на клик). Кнопка Start не реагирует на клик, нужно закрывать программу.	Bыбрать в Choose Decision вариант 48     Hawaть Play     Hawaть Play     Hawaть OK в сплывшем окне с текстом "Application is making calculations"     Hawaть Start	Происходит запуск вычисления	Не запускаются вычисления, нет реакции на нажатие.	https://drive.google. com/file/d/1zdNkqlkjeP2F0 h0loBH7uYL5u5EvYpDC/vi ew?usp=sharing	
	Blocker	Не открывается меню File путем нажатия на File после выбора последнего варианта в Choose Decision	Клик на File после выбора в Choose Decision 48 варанта и его проигрывания - ничего не происходит. Нужно перезагружать приложение.	Выбрать в Choose Decision вариант 48     Нажать Play     Нажать ОК в сплывшем окне с текстом "Application is making calculations"     Нажать АК в Переборов В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Открывается меню File	Не происходит открытие меню File	https://drive.google. com/file/d/1Ky3oLDb0Y8g O3cTFv6tMzgr_3gBqiTd8/v iew?usp=sharing	
Баги связанные с выбором позиции в Select Start Position Предусловия: 1. Открыто приложение KNIGHT в режиме показа Knight View Mode 2. Кликнуть на File								
7	Blocker	Фигура на доске отображается не на выбранной ячейке в стартовой позиции через Select Start Position	При выборе позиции фигуры через Select Start Position фигура на доске устанавливается не на выбранной ячейке	Haжать на Select Start Position в меню File     Kликнуть на доске в желаемую позицию	Появляется фигура в выбранной ячейке	Появляется фигура в другой ячейке , а не в выбранной	https://drive.google. com/file/d/1bv0mdkyyifv8w Z- ybRyl402LFwVLpOuL/view ?usp=sharing	Данный дефект воспроизводит во всех позициях доски, кроме 1; 2-2; 3-3; 4-4, где первая цифр отображает ряд, вторая - ячейку на доске.
	Предусловия:	ложение KNIGHT в режиме показа Knight View Mode	on не в стартовой позиции, а через Select Start Positi	on			/usp=sharing	на доске.

8	Blocker	Возникает ошибка проигрывания последнего варианта (в Choose decision) при выборе позиции фигуры через Select Start Position	При выборе позиции фигуры на доске через File/ Select Start Position после залуска вычислений(start), и  выбора последнего варианта проигрывания в Choose  Decision, нажатия кнопки play -  выдает ошибку "list index out of bounds" и кнопкой ОК   see Decision не в стартовой позиции, а через Select S	Нажать на Select Start Position в меню File     Кликнуть на доске в желаемую позицию     (Ехт.1 строка 1 ячейка)     3. Нажать Start     4. Выбрать в Choose Decision последний вариант     5. Нажать Play	Происходит проигрывание выбранного варианта на доске	Не происходит проигрывание выбранного варкиванта на доске, выдаёт ошмбку его воспроизведения, всплывает окно с текстом "list index out of bounds" и кнопкой OK	https://drive.google. com/file/d/ijQJg6XSJ5hLG yTikZMKmgym_RNuiBJUV /view?usp=sharing	
	Предусловия: 1. Открыто при. 2. Кликнуть на I 3. В открывшем 4. Кликнуть на I 5. Нажать Start 6. Выбрать в СТ 7. Нажать РІау	ложение KNIGHT в режиме показа Knight View Mode						
	Blocker	Ошибка "The application is making calculations" при выборе позиции фигуры через Select Start Position после проигрывания последнего варианта	Выбор позиции фигуры через Select Start Position и проигрывание последнего варианта Choose decision, при повторном клике на Choose Decision - выдает ошибку "The application is making calculations".	1. Кликнуть в Choose Decision для выбора вариантов	Происходит проигрывание выбранного варианта на доске	Не происходит проигрывание выбранного варианта на доске, выдаёт ошибку его воспроизведения, всплывает окно с текстом "The application is making calculations" и кнопкой OK	https://drive.google. com/file/d/1whUCBur5IGJ8I 4YpH6XeUqx8aQZO4EsH/ view?usp=sharing	Нужно отметить что этот баг воспроизводится по однотипному сценарию с любой позиции на поле и далее ведет к каскаду блокировок - нет возможности выбрать в Choose Decision другой вариант - выдает
10	Blocker	Клик на Start не запускает вычисления при выборе позиции фигуры через Select Start Position после проигрывания последнего варианта	Клик на Start не запускает вычисления, при выборе позиции фигуры через Select Start Position после проигрывания последнего варианта и попытке снова запусть кнопку Start. Нужно перезагружать	1. Нажать Start	Происходит запуск вычисления	Не запускаются вычисления, нет реакции на нажатие.	https://drive.google. com/file/d/1zXngGwVJWrd MwlnlAyTWs0YMvgaCUu6 c/view?usp=sharing	ошибку, не реагирует клавиша Start и меню File.
11	Blocker	Клик на File не открывет меню при выборе позиции фигуры через Select Start Position после проигрывания последнего варианта	Клик на File не открывает меню, при выборе позиции фигуры через Select Start Position после проигрывания последнего варианта. Нужно перезагружать приложение.	1. Кликнуть на File	Открывается меню File	Не происходит открытие меню File	https://drive.google. com/file/d/1zXngGwVJWrd MwlnlAyTWs0YMvgaCUu6 c/view?usp=sharing	
Пред	ие баги условия: крыто приложен	иие KNIGHT						
12	Medium	Кнопка Play Decisions не запускает проигрывание выбранного решения	Кнопка Play Decisions — не запускает проигрывание выбранного решения, выдает предупреждение "There are mo results! Choose OK to start calculating and Cancel to escape". Кнопка Play Decisions не работает.	Hажать Start     Kликнуть на File     B открывшемся меню кликнуть на Play Decisions	Проигрывается выбранное решение	Незапускается проигрывание выбранного решения выдаёт ошибку его воспроизведения, всплывает окно с текстом "There are no results! Choos OK to start calculating and Cancel to escape", кнопками "OK" и "Cancel"	https://drive.google. com/file/d/1bYn4yQJ9JT2o = HrpS13F6dleNNxeJoz/vie w?usp=sharing	
13	Medium	Отображение в виде фигуры коня вместо цифр в цветном квадрате на доске при выборе Numbers в View mode	Остаётся отображение в виде фигуры коня, а не цифр в цветном квадрате. Если вернуться снова File->options->view mode, то режим оказывается установлен в режим Клідht, то есть этот переключатель е переводится в режим Numbers, режим Numbers вообще недоступен.	B открывшемся меню кликнуть на Options     B View mode выбрать Numbers     Haжать OK	Отображение в виде цифр в цветном квадрате на доске	Отображение на доске в виде фигуры коня	https://drive.google. com/file/d/1D6SxoClrT5D5 b6XEszt4PgaEx5ZMmNhy/ yiew?usp=sharing	
	High	При выборе нового значения File/options/delay between move меняется режим отображение на доске (цифра/конь)	При выборе нового значения Fille / options / delay between move - меняется режим отображение на доске цифра/конь. В поле добавляется ноль (было 10), при нажатии ОК переключается режим отображения цифра/конь на другой (если был Knights, то переходит в Numbers и наоборот)	Кликнуть на File     B открывшемся меню кликнуть на Options     B Delay between moves поставить 10     H нажать ОК     Повторно кликнуть на File     B открывшемся меню кликнуть на Options	Функция выбора вида отображения показывает то, что было выбрано в настройках	оункция выбора отображения цифры/конь меняется при любых изменениях в настроках программы и обратный выбор не возможен, иногда меняется обратно при случайных изменениях настроек. В поле Delay between moves к числу добавляется ноль	https://drive.google. com/file/d/1JL2Nb2jPTtb= O- WAYRGknfJIhDAF5TO/vie w?usp=sharing	
	High	Происходит ошибка при выборе Write Max Branches To File	Если выбрать флажок Write Max Branches To File и нажать start, то возникает ошибка I/O еггот 103 и программа зависает, хотя вычисление продолажается, кнопка stop не срабатывает При этом запись в файл BRANCHMX.TXT происходит	Кликнуть на File     B открывшемся меню кликнуть на Options     S. Включить флажок Write Max Branches To File     Hawaть OK     Hawaть Start	При выборе настройки Write Max Branches To File программа будет работать и выполнять эту функцию	При выборе функции Write Max Branches То File программа выдаёт ошибку, блокирует доступ к остальным функциям программы и дальнейшее использование программы возможно только при принудительном отключении программы	https://drive.google. com/file/d/In_PotonHNAb XYaaxns5qAxr- MkmXkNhM/view? usp=sharing	
16	High	Не должно быть вычисление при отрицательном значении delay between moves	При вводе отрицательного числа в File / options / delay between moves запускается длительное вычисление, которое невозможно остановить кнопкой stop	1. Кликнуть на File 2. В открывшемся меню кликнуть на Options 3. В Delay between moves поставить -1 4. Нажать ОК 5. Нажать Start 6. Нажать Stop	Не должно быть вычисление при отрицательном значении delay between moves	Долгое вычисление (более трех минут в зависмости от цифры) при отрицательном значении delay between moves	https://drive.google. com/file/d/12LvPqe_b6qU0 5dgQb6c4VkwkbFSD70yh/ view?usp=sharing	

17 Lov	w	Нет реакции от системы при нажатии на кнопку Exit в меню File	При нажатии кнопки Exit в меню File программа не закрывается и вообще никак не откликается на запрос	Кликнуть на File     В открывшемся меню кликнуть на Exit	Нажатие на Exit закрывает программу		https://drive.google. com/file/d/1rYbT7yX6Xm2e KvlqTUnaNsfGxj10330j/vi ew?usp=sharing	
18 Low	w	Отсутствует возможность регистрации программы	Отсутствует возможность регистрации программы		Есть наличие возможных инструментов для регистрации программы	Инструменты для регистрации программы отсутствуют		
19 Low			В диалоговом окне Help / "About dialog" не верно указан статус регистрации программы		указан статус программы Зарегистрирован или Не	В диалоговом окне About указаны оба статуса программы по регистрации которые являются противоположными по значению	RFW4Mjl2pZ5eR93W-	