Poäng: _____ Betyg: _____
Rättad av ❑ JOHSON ❑ LJUVIK ❑ BERERI

❑ Bokfört i Canvas
❑ Bokfört i Cisco Academy
❑ Bokfört i Ladok

PRAKTISKT PROV
ÖVNINGSSKILLTEST

Nätverksdesign – Introduktion (CCNA 1)

Tid: 1h 30 min

Namn: _____ Personnummer: _____

Klass: _____

Betygsgränser

- <60 p = U
- =>60 p = 3
- =>75 p = 4
- =>90 p = 5

Tillåtna hjälpmedel

- Papper
- Penna
- Kalkylator
- Notepad

Allmän info

- När tiden är slut får du skriva klart det kommando du håller på med. Efter det skall varken tangentbord eller mus röras. Fortsätter du ändå konfigurera nätverksutrustning eller dator kommer du underkännas.

- 60 poäng rätt krävs för godkänt (betyg 3). Enstaka småfel godkänns ändå.

- Töm utrustningen när du är klar. Glöm inte VLAN.DAT-filen om du konfigurerat en switch.

Test utskrivet: 2021-10-12

Studenten behöver:
- *En router*
- *Två switchar*
- *En dator*

Färdigkonfigurerad utrustning:
- *Ingen*

Uppgiften



	Koppla upp nätverket enligt bilden ovan. Se till använda rätt kablar (rak/korsad) där det krävs. *Tips: Koppla även upp en konsolkabel från varje enhet, detta ger dig möjlighet att konfigurera alla enheter via stolpen i bordet*	**10 p**
	Skriv in *no ip domain-lookup* under global configuration mode för att slippa domänuppslag, och *logging synchronous* under *line con 0* för att förhindra att loggmeddelanden bryter upp texten i konsolen	5 p
	Konfigurera rätt hostname på switcharna och routern	5 p
	Subnetta 10.0.0.0/24 så att Subnät 1 får plats med 20 enheter och Subnät 2 får plats med 12 enheter. Gör detta på det mest effektiva sättet (VLSM). Skriv dina subnät nedan: **Subnät 1** **Subnät 2** **Nätverksadress:_____** **Nätverksadress:_____** **Prefixlängd:_____** **Prefixlängd:_____**	**15 p**
	Sätt den första användbara adressen i subnät 1 på routern, och den andra användbara på datorn. Sätt igång porten (no shutdown)	**10 p**
	Skapa två IPv6-nätverk från prefixet 2001:DB8:ACAD::/48 som du sätter enligt dual stack-principen (både IPv4 och IPv6 på samma interface). Glöm inte att skriva *ipv6 unicast-routing* på routern. Sätt även link-local-adress FE80::1 på båda portarna	**10 p**
	Konfigurera en IP-adress på loopback-interfacet i Subnät 2 *OBS: Vid redovisningen ska PC1 kunna pinga loopbackinterfacet, annars kan maximalt 60p erhållas på provet*	**5 p**
	Säkra upp routern med lösenord för att nå enable-läget och konsolen, kryptera alla lösenord	5 p
	Svårare uppgifter, kanske IPv6, SSH, säkerhet, etc.	35 p
	OBS – Efter rättning: **Rensa alla enheter med *write erase* och starta sedan om enheterna med *reload. Glöm inte rensa kablar!***	**0 p**

Detta är ett övningsexemplar. Motsvarande i omfång (men inte samma uppgifter) kommer att examineras på det praktiska provet.