## Порядок установки сертификатов

## Пароль при установке

Файл install\_certificate.pfx имеет пароль на контейнер закрытого ключа - «1».


## Файлы в архиве

install\_certificate.pfx — сертификат с закрытым ключом для установки в ОС Windows, после установки из этого файла будет возможно подписание.


certificate.crt – сертификат без закрытого ключа в формате сертификатов ОС Windows, его возможно установить, но подписание сертификатом без закрытого ключа невозможно. Сrt-файл открывается стандартными средствами ОС Windows, что позволяет просмотреть информацию о сертификате до установки.

manual.pdf - инструкция.

Пример файлов в архиве, для установки используется файл install\_certificate.pfx




Пример информации об успешно установленном сертификате с закрытым ключом в ОС Windows




## Установка сертификата.

1. Открыть файл *install\_certificate.pfx* (он содержит сертификат и закрытый ключ, необходимый для создания подписей, в ОС Windows должно быть настроено действие по умолчанию для файлов PFX – «Установить PFX», пункт «Установить PFX» также можно выбрать из контекстного меню после клика правой кнопкой мыши по файлу *install\_certificate.pfx*).


Должен быть запущен «*Macmep импорта сертификатов*». Необходимо убедиться, что выбран пункт «Текущий пользователь» на переключателе «Расположение хранилища». Нажать «**Далее**»




2. В появившемся окне нажать «Далее».




3. Ввести пароль контейнера закрытого ключа «1», при установке флага «Показывать пароль» возможно увидеть пароль и убедиться в правильности ввода. Нажать «Далее»




4. Убедиться, что выбран пункт «Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата», нажать «**Далее**», затем нажать «**Готово**»




5. В некоторых операционных системах, например, Windows XP с использование КрипоПро версии 3.6 возможно появление окна для выбора места для хранения закрытого ключа, необходимо выбрать «Реестр», нажать «ОК».



6. В окне предупреждения о безопасности нажать кнопку «Да», если оно появится.



7. В окне «КриптоПро CSP» нажать «ОК».



8. В окне «Мастер импорта сертификатов» нажать «ОК».

