MANUAL DE CONTROLE DE STATUS DE NFE NO ERP

1. Objetivo Este manual orienta usuários e equipes de TI sobre como verificar, interpretar e corrigir o status de NFe/NFC-e dentro do ERP, evitando problemas de rejeição e inconsistências entre o sistema e o SEFAZ

2. Status das Notas

Campo	Valor	Significado
status	F	Nota faturada
status	C	Nota cancelada
status_ctb	N	Nota não recebeu retorno do SEFAZ
status_ctb	S	Nota enviada e confirmada pelo SEFAZ

3. Principais Tabelas do ERP

TBSAIDAS: Notas de saída (vendas) Finalidade Conferência e atualização

TBNFE: Controle dos lotes enviados - Verificar tentativas e retorno

TBENTRADAS: Controle dos lotes enviados Notas de entrada (compras)

4. Consultas SQL para Conferência 4.1. Verificar o status de uma nota específica: Verificar tentativas e retorno Conferir recebimento

4.1. Verificar o status de uma nota específica: Verificar tentativas e retorno Conferir recebimento SELECT chave_fato, numero_nfe, status, status_ctb, data_emissao FROM TBSAIDAS WHERE chave_fato = 'CHAVE_DA_FATO;

4.2. Listar todas as notas pendentes de retorno: SELECT chave_fato, numero_nfe, data_emissao, status_ctb FROM TBSAIDAS WHERE status_ctb = 'N' AND status = 'F'

5. Atualizando o Status Manualmente Caso a nota já esteja autorizada na SEFAZ, mas o ERP ainda está com status 'N', utilize: UPDATE TBSAIDAS SET status_ctb = 'S' WHERE chave_fato = 'CHAVE_DA_NOTA'; Atenção: Essa atualização não envia a nota para o SEFAZ, apenas sincroniza o ERP. Sempre confira no portal da SEFAZ.
6. Identificação de Notas Sem Retorno Para encontrar rapidamente as notas com problema de comunicação: SELECT chave_fato, num_docto , data_v1 FROM TBSAIDAS WHERE status_ctb = 'N' and cod_docto = 'NFL'ORDER BY data_v1 DESC