https://www.commentcamarche.net/faq/49522-desactiver-windows-defender

Jeux vidéo
Maison

Box & connexion Internet

Désactiver Windows Defender - Comment Ça Marche

Réseau	&	Wifi

Enceintes connectées

Caméras connectées

Objets connectés

Securité ___

Virus

<u>Piratage</u>

Arnaque

Protection

Confidentialité

VPN

Sauvegarde

<u>Téléchargement</u>

Audio

Bureautique

<u>Développement</u>

Graphisme

<u>Internet</u>

Jeux

Pilotes/Drivers

Sécurité

<u>Système</u>

Vidéo

Forum ___

Bureautique

<u>Développement</u>

Internet

Jeux vidéo


<u>Matériel</u>

Réseau

Vidéo/TV

Virus/Sécurité





Deutsch

English

Español

Français

<u>Português</u>

Bahasa Indonesia


<u>Italiano</u>


<u>Русский</u>

<u>Polsky</u>

Nederlands

<u>हिंदी</u>





Désactiver Windows Defender

Windows Defender est le système de protection intégré de Windows contre les logiciels malveillants. Il fournit une protection en temps réel sur tous les fichiers téléchargés ou exécutés. Toutefois, s'il est déconseillé de laisser un ordinateur sans protection, certains utilisateurs peuvent souhaiter le désactiver au profit d'un autre système de protection. Or, puisque Windows 10 ne permet plus de désactiver définitivement Windows Defender depuis l'interface, il faut alors passer par des outils réservés aux experts.


- 1. <u>Comment désactiver Windows</u> <u>Defender ?</u>
- 2. <u>Désactiver temporairement</u> Windows Defender
- 3. A lire aussi: <u>Desactiver</u> windows defender



Comment désactiver Windows Defender?

Il existe des méthodes consistant à passer par l'éditeur de stratégie de groupe locale, mais il n'existe pas sur tous les systèmes Windows. La solution présentée ci-dessous fonctionne sous tous les systèmes.

- Appuyer sur « Touche Windows + R », puis sasir « regedit ».
- Aller à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender
- Cliquer avec le bouton droit et faire Nouveau / Valeur DWORD (32 bits).



- Créer la valeur « DisableAntiSpyware » en la mettant à « 1 ».
- Redémarrer l'ordinateur pour prendre en compte les changements.

Pour réactiver Windows Defender il suffit de mettre la valeur « DisableAntiSpyware » sur « 0 » de la même façon.

Désactiver temporairement Windows Defender

Si vous souhaitez uniquement désactiver temporairement Windows Defender, la méthode est très simple :

- Ouvrez les paramètres Windows en appuyant sur les touches Windows + I, puis choisissez *Mise à jour et Sécurité*.
- Dans le volet de gauche sélectionnez Sécurité Windows puis Protection contre les virus et menaces.
- Dans Paramètres de protection contre les virus et menaces, cliquez sur Gérer les paramètres.

• Désactivez Protection en temps réel.

Cet article est régulièrement mis à jour par des <u>experts</u> sous la direction de <u>Jean-François Pillou</u>, fondateur de CommentCaMarche.