

目 次


1. 基本的考え方	497- 1
2. 概要	497- 1
1) フロー	497- 1
2) 操作環境：PC 版	497- 2
3) 操作環境：スマートフォン版	497- 2
4) アカウントのメンテナンス	497- 2
3. 操作方法：PC 版	497- 3
1) ログイン画面	497- 3
2) ヘッダーメニュー	497- 3
3) アカウント管理画面	497- 3
4) 登録画像一覧	497- 5
4. 操作方法：スマートフォン版	497- 10
1) ログイン画面	497- 10
2) ヘッダーメニュー	497- 10
3) アカウント管理	497- 10
4) パスワード変更	497- 11
5) ログアウト	497- 11
6) 登録画像一覧	497- 12

1. 基本的考え方

- 1) 各サプライヤー様は、バイヤーが先付発行してから納品までの間に、画像管理システムに商品画像を登録します。
バイヤーは画像の公開日までに商品画像を確認します。
- 2) 画像管理システムに登録された商品画像は、 SNS への掲載やアプリによるレコメンド、在庫検索時の類似商品のレコメンドなどのデジタルマーケティングによってお客様に公開されます。
効果的な販促や顧客体験の向上を図り、商品の消化率向上に貢献します。
またグループウェア等の社内システムに反映する事で、商品検索やピッキング作業の効率改善に繋がります。

2. 概要

1) フロー



2) 操作環境：PC 版

画像管理システムは、Web ブラウザ上で操作します。

Web ブラウザは Google Chrome の最新バージョンを使用します。

URL に下記を入力します。

アクセス URL：<https://image-management.shimamura-api.com>



3) 操作環境：スマートフォン版

①OS

iOS・Android OS の最新バージョンを使用します。

②Web ブラウザ

safari・Google Chrome の最新バージョンを使用します。



③デバイス

スマートフォンは対応しています。 タブレットは対応していません。

④アクセス URL

<https://image-management-sp.shimamura-api.com>

*ホーム画面にショートカットを作成する事をおすすめします。



⑤海外での利用

弊社の原産国として登録されている、以下の国では、画像管理システムを使用する事が可能です。

中国・ベトナム・バングラデシュ・インド・インドネシア・タイ・韓国・ミャンマー・台湾・スリランカ・フィリピン・ラオス・香港・パキスタン・トルコ・カンボジア・マレーシア

*一部国でWEBの参照が制限されている場合は、使用できない事があります。

4) アカウントのメンテナンス

①アカウントの作成単位

1 社につき 1 アカウントとなります。

②アカウントの新規作成

新規でお取引されるサプライヤー様は、担当のバイヤーから「Web-EDI・発注・画像管理システムユーザ登録申請用紙」を受け取り、内容を記入し、当社システム 2 部に提出します。

提出先 Email：support@edi.shop-shimamura.com

③パスワードの変更

a. 初回ログイン時の変更

当社システム 2 部から受領したログイン ID・PW で初回ログイン後に、ログインパスワード変更画面が表示されるので、新しいパスワードを設定します。

b. 変更

ログイン後、アカウント管理画面から変更を行います。

④パスワードの紛失

パスワードを紛失した場合、担当のバイヤーから「Web-EDI・発注・画像管理システムユーザ ID 発行申請用紙【再発行】」を受け取り、内容を記入し、当社システム 2 部に提出します。

提出先 Email：support@edi.shop-shimamura.com

3. 操作方法：PC 版

1) ログイン画面

Web ブラウザにて画像管理システムにアクセスすると、ログイン画面が表示されます。

下記を入力して下さい。

①ログイン ID：サプライヤーコード（半角数字 4 桁）

②パスワード：現在使用しているパスワード

*入力した内容を確認する際は、目のアイコンをクリックします。

ログイン画面のスクリーンショット。ログインIDの入力欄には「5000」、パスワードの入力欄には「.....」と表示されています。パスワード入力欄の右側には目のアイコンが表示されています。下部には「ログイン」ボタンがあります。

ログイン画面のスクリーンショット。ログインIDの入力欄には「5000」、パスワードの入力欄には「Hm7J9FsL0101#」と表示されています。パスワード入力欄の右側には目のアイコンが表示されています。下部には「ログイン」ボタンがあります。

2) ヘッダーメニュー（上部青色のバー）

①メニュー

画像管理システムのメニューの表示は、画面左上のハンバーガーメニュー（3本線）をクリックします。

②アカウント情報

メニューバー右側に、ログインしているアカウント情報が表示されます。

a. 上段：サプライヤーコード

b. 下段：会社名

c. ログアウト

アカウントアイコンまたはアカウント情報をクリックするとログアウトが表示されます。クリックすると、ログアウトしログイン画面に遷移します。



3) アカウント管理画面

①アカウント情報参照

a. メニューからアカウント管理画面を選択します。

アカウント管理画面で参照できる項目は以下の項目です。

ア. ユーザー名：会社名

イ. ユーザーID：サプライヤーコード

ウ. 状態：アカウントの有効/無効

エ. アカウントロック：アカウントの一時的ロックの有効/無効

オ. パスワード最終変更日時

カ. 次回ログイン時パスワード強制変更

有効の場合、次回ログイン時にログインパスワード変更画面が表示され、強制的にパスワードを変更する必要があります。

キ. 最終ログイン日時

ク. 最終更新日時

: アカウント情報を最後に変更した日時

ケ. ロール名

: アカウントの権限

コ. サプライヤーCD

画像管理システム > アカウント管理

5999
株式会社テスト

詳細

パスワードを変更

ユーザ名	株式会社テスト
ユーザID	5999
状態	有効
アカウントロック	無効
パスワード最終更新日時	2023/06/20 13:09:07
次回ログイン時パスワード強制変更	無効
最終ログイン日時	2023/06/20 13:09:24
最終更新日時	2023/06/20 13:09:07

権限・ロール

ロール名	サプライヤー担当者
サプライヤーCD	5999

②パスワード変更

パスワードは、サプライヤー様の責任で適切に管理をする様にお願いします。

ご担当者の変更等の際には、パスワードの変更を行う事を推奨します。

a. 初回ログイン時の更新

ア. ログインパスワード変更画面にて下記項目を入力し、**変更する**をクリックします。

- ・新しいパスワード : 新規で設定するパスワードを入力します。
- ・新しいパスワード（確認用）: 新規で設定するパスワードを確認用で再度入力します。

イ. 入力した内容を確認する際は、**目のアイコン**をクリックします。

*パスワードポリシーは以下の通りです。以下の条件を満たすパスワードを設定します。

- ・12文字以上
- ・少なくとも1つの数字を含む
- ・少なくとも1つの特殊文字を含む(!・?・#など)
- ・少なくとも1つの大文字を含む
- ・少なくとも1つの小文字を含む
- ・前回使用しているパスワードではない

ログインパスワード変更

新しいパスワード*

新しいパスワード(確認用)*

変更する

ログインパスワード変更

新しいパスワード*

新しいパスワード(確認用)*

変更する

b. 不定期更新

ア. アカウント管理画面にて**パスワード変更**をクリックすると、パスワード変更画面が表示されます。

イ. パスワード変更画面にて下記項目を入力し、**変更する**をクリックします。

- ・新しいパスワード : 新規で設定するパスワードを入力します。
- ・新しいパスワード（確認用）: 新規で設定するパスワードを確認用で再度入力します。

ウ. 入力した内容を確認する際は、[目のアイコン](#)をクリックします。

*パスワードポリシーは【497- 4. 3. 3)②a】と同様です。

4) 登録画像一覧

①画像の参照・登録・編集

a. メニューから [登録画像一覧](#) を選択します。

b. 登録一覧画面にて検索項目を入力し、[検索](#) をクリックすると商品一覧が表示されます。

* [Enter](#) でも検索可能です。

検索項目は以下の通りです。

ア. 事業：プルダウンにて選択します。

イ. 部門：プルダウンにて選択します。

ウ. 商品記号 : 入力します。(部分一致検索)

エ. 品番 (3) : 商品コードを半角数字 3 桁で入力します。

オ. アイテムコード: 半角数字 13 桁で入力します。(部分一致検索)

カ. [品名カナ](#) : [半角で](#) 入力します。(部分一致検索)

キ. 初回納品日 (From) : 初回納品日の範囲を半角数字 8 桁で入力、またはカレンダーにて選択します。
初期値は当日です。

ク. 初回納品日 (To) : 初回納品日の範囲を半角数字 8 桁で入力、またはカレンダーにて選択します。

ケ. 公開状態：画像の公開状態を表します。

商品画像は、初回納品日 7 日前に自動で公開状態となります。

例) 初回納品日が 2023 年 8 月 10 日のアイテムは、2023 年 8 月 3 日までに商品画像が公開されます。

公開状態の条件は下記の通りです。

- ・未公開 : 画像が公開されていない状態 (初回納品日 7 日前を迎えていないアイテムが該当する)
- ・公開済 : 画像が公開されている状態 (初回納品日 7 日前を経過しているアイテムが該当する)
- ・公開停止 : 画像が公開停止されている状態 (画像に不具合があるアイテムが該当する)

コ. 登録状態 : 画像の登録状態を表します。

画像を登録する際に、登録が完了していないアイテムで絞り込みを行い作業します。

登録状態の条件は下記の通りです。

- ・登録済 : アイテム画像が 1 枚以上登録されている・カラー画像が全色登録されている状態
- ・一部未登録 : 画像が 1 枚以上登録されているが、アイテム画像が登録されていない、またはカラー画像が全色登録されていない状態
- ・未登録 : 画像が 1 枚も登録されていない状態

画像管理システム > 登録画像一覧

システム2部 (admin)
大出 真伍

事業: しまむら 部門: 商品記号: 123 品番(3): 1234 単品CO(4): 1234

アイテムコード(13): 123456789 品名カナ: 初回納品日(From): 20250101 初回納品日(To): 20250220

サブライヤコード(4): 0123 公開状態: 登録状態:

クリア 検索

(1 - 100 / 10983件)

No.	部門	品番	SPコード	商品記号	品名カナ	アイテムコード	初回納品日	枚数	画像	公開状態	登録状態
1	4B	446	5231	TEST-2	TEST-2	0144600015096	2025/01/01	0		公開済	未登録
2	7B	761	5271	G0460JR-1	SJENNI*1234HB	0176100004417	2025/01/01	24		公開済	登録済
3	2A	204	5028	SM2A-157	SK33/リブコトPO	0120400000329	2025/01/07	2		公開済	一部未登録
4	5A	501	5875	51-40440	USAPリブ加工シャツ	0150100010826	2025/01/03	3		非公開	登録済
5	5E	561	5551	327004	HB*スート	0156190002047	2025/01/06	3		公開中止	登録済

- * クリアをクリックすると、初回納品日 (From) ・ (To) 以外の検索項目は全てクリアされます。
- * 入力した検索内容は、ログアウト後も記憶されます。
次回ログイン時に、前回検索の内容が反映されます。

c. 商品一覧が表示されます。

ア. 検索件数

商品一覧の右上に、(表示件数 / 検索件数 件) が表示されます。

イ. 商品一覧のカスタマイズ

・ 検索フォーム非表示

検索フォーム下の矢印をクリックすると検索フォームが閉じ、再度矢印をクリックすると検索フォームが開きます。

・ 列の幅を変更

各項目名の列の間にカーソルを置き、ドラッグすると列の幅を変更できます。(Excelのように操作可能です。)

・ 列の位置を入れ替え

各項目名の列をドラッグして、入れ替えたい位置でドロップします。

・ 列の非表示

各項目の列をドラッグして、一覧外にドロップします。

* 商品一覧のカスタマイズは、ログアウトして再度ログインを行うとリセットされます。

d. 商品一覧から、アイテムを選択すると商品詳細画面が表示されます。 画像の管理はこの画面で行います。

ア. アイテム情報の参照

事業・部門・商品記号・商品名・アイテムコード・初回納品日・公開日・登録状況・公開状態・登録枚数・最終更新日時

イ. 画像の参照

・ カラー画像 : カラー名・カラーコード・品番・画像

・ アイテム画像 : 画像

・ 拡大画像 : カラー画像・アイテム画像を選択すると、画面右側に表示されます。

左右の矢印をクリックすると、次に登録された画像が表示されます。

(1 - 100 / 2291件)



初回納品日	枚数
2023/06/13	0

初回納品日	アイテムコード
2023/06/13	0110100009797

アイテムコード	初回納品日
	2023/06/13

ウ. 画像の登録

- 画面左側のカラー画像・アイテム画像エリアにて **Drag&Drop でアップロード** という灰色の枠内に画像ファイルをドラッグ&ドロップします。 または、画面左側のカラー画像・アイテム画像エリアにて **Drag&Drop でアップロード** という灰色の枠をクリックして、画像を保存しているフォルダから画像ファイルを選択します。
- カラー画像は各色 1 枚、アイテム画像は複数登録可能です。

- 登録した画像が画面に表示された事を確認し、画面右下の **保存** をクリックすると、一括更新画面が表示されます。 内容を確認した上で、**OK** をクリックします。

*よくある間違い事例として、右記画像のようにカラー画像に画像チップ画像を登録する事例が散見されます。カラー画像には、商品のカラーが特定できる画像を登録します。



・カラーチップの登録


- 登録したカラー画像の右上の「虫眼鏡」をクリックすると、画像詳細（マウス選択で切り抜き）画面が表示されます。



- カラーチップ用の画像をドラッグして切り抜きます。（画像内に点線で表示）
- 切り抜かれた画像は正方形に成形され、カラーチップ用の画像として登録されます。
- 登録された画像は画面右側に表示されます。
- 登録内容を確認し、「確定」をクリックします。
- カラーチップの登録内容は、商品詳細画面からも確認ができます。

エ. 画像のダウンロード

拡大画像右下の「下矢印」をクリックすると、画像がダウンロードされます。



オ. 画像の並び替え

登録済のアイテム画像をドラッグし、入れ替え後の位置でドロップします。

*一番左にある画像が、アイテムの代表画像となります。



カ. 画像の削除

拡大画像下の「登録画像を削除する」をクリックすると、該当の画像が削除されます。

キ. EC 画像

EC 掲載用に撮影した画像を、EC 画像と呼びます。

当社オンラインストアで発売される商品は、別途 EC 用に画像を撮影し、画像管理システムに登録されます。

EC 画像は、サプライヤーや社内ユーザーが登録する画像よりも優先されます。



・ カラー画像

・既に EC 画像がカラー画像に登録されている場合、サプライヤーや社内ユーザーはカラー画像を登録する事はできません。 EC 画像はダミーが表示されます。

・サプライヤーや社内ユーザーがカラー画像を登録後に、EC 画像が登録されると EC 画像が優先されて表示されます。

*サプライヤーや社内ユーザーの画像が登録したカラー画像は表示されません。

・ アイテム画像

・既に EC 画像がアイテム画像に登録されている場合、サプライヤーや社内ユーザーは後続番号へ画像の登録が可能です。 EC 画像はダミーが表示されます。

・サプライヤーや社内ユーザーがアイテム画像を登録後に、EC 画像が登録されると EC 画像が前の順番で登録されます。

・EC 画像の並び替え・削除はできません。



4. 操作方法：スマートフォン版

1) ログイン画面

Web ブラウザにて画像管理システムにアクセスすると、ログイン画面が表示されるので、下記を入力します。

＊スマートフォンで PC 版画像管理システムの URL にアクセスしても、使用できません。

①ログイン ID：サプライヤーコード（半角数字 4 桁）

②パスワード：現在使用しているパスワード

＊入力した内容を確認する際は、**目のアイコン**をタップします。

ログイン
(スマートフォン版)

ログインID*
5000

パスワード*
.....

ログイン

ログイン
(スマートフォン版)

ログインID*
5000

パスワード*
Hm7J9FsL0101#

ログイン

2) ヘッダーメニュー（上部青色のバー）

①メニュー

画像管理システムのメニューの表示は、画面左上の

ハンバーガーメニュー（3 本線）をタップします。

≡ 画像管理システム > 登録画像一覧

- 登録画像一覧
- アカウント管理
- パスワード変更
- ログアウト

3) アカウント管理

①メニューから**アカウント管理**を選択します。

アカウント管理画面で参照できる項目は以下の項目です。

- ア. ユーザー名：会社名
- イ. ユーザーID：サプライヤーコード
- ウ. パスワード最終変更日時
- エ. ロール名：アカウントの権限
- オ. サプライヤーCD

≡ 画像管理システム > アカウント管理

アカウント情報

ユーザ名	株式会社テスト
ユーザID	5999
パスワード 最終更新日時	2023/09/05 10:33:17
ロール	サプライヤ担当者
サプライヤCD	5999

4) パスワード変更

パスワードは、サプライヤー様の責任で適切に管理をする様にお願いします。

ご担当者の変更等の際には、パスワードの変更を行う事を推奨します。

①初回ログイン時の更新

PC 版と同様です。 【439- 4. 3. 3)②a】

②不定期更新

- a. メニューから **パスワード変更** を選択します。
- b. ログインパスワード変更画面で、下記項目を入力し、 **変更する** をタップします。
 - ア. 新しいパスワード : 新規で設定するパスワードを入力します。
 - イ. 新しいパスワード (確認用) : 新規で設定するパスワードを確認用で再度入力します。
- c. 入力した内容を確認する際は、 **目のアイコン** をタップします。
- d. パスワード変更完了画面が表示されたら、 **閉じる** をクリックします。
パスワード変更完了画面を閉じると、ログイン画面に遷移します。

*パスワードポリシーは【497- 4. 3. 3)②a】と同様です。

5) ログアウト

- ①メニューから **ログアウト** を選択します。
- ②ログアウト確認画面にて、 **OK** をタップします。
ログアウトを中止する場合は、 **閉じる** をタップします。
- ③ログアウトしログイン画面に遷移します。

6) 登録画像一覧

①画像の参照・登録・編集

- a. メニューから「登録画像一覧」を選択します。
- b. 登録一覧画面にて、「検索条件」をタップして検索フォームを開きます。
 検索項目を入力し、「検索」をタップすると商品一覧が表示されます。
 検索項目の説明はPC版を参照します。 【497- 5. 3. 4)①b】
- *「クリア」をクリックすると、納期From・To以外の検索項目は全てクリアされます。
- *入力した検索内容は、ログアウト後も記憶されます。
- 次回、スマホ版グイン時に、前回検索の内容が反映されます。

≡ 画像管理システム > 登録画像一覧

検索条件

事業: しまむら

部門: 1A, 1B

品番: 商品CD(3) 101 - 単品CD(4) 0001

商品記号: TEST001

納期From: 初回納品日(From) 20230910

納期To: 初回納品日(To) 20231209

登録状態: 一部未登録, 未登録

クリア 検索

≡ 画像管理システム > 登録画像一覧

検索条件

1

商品記号	初回納品日	画像
TEST0001-1	2023/09/12	
TEST0001-2	2023/09/12	
TEST0002-1	2023/09/12	
TEST0002-2	2023/09/14	
TEST0003-0	2023/09/17	
001001001	2023/10/06	
002002002	2023/10/06	

- c. 商品一覧はカスタマイズが可能です。

ア. 検索フォーム非表示


検索フォーム右上の「矢印」をタップすると検索フォームが閉じ、再度「矢印」をタップすると検索フォームが開きます。

イ. 列の幅を変更

各項目名の列の間に指を置き、ドラッグすると列の幅を変更できます。

ウ. 列の位置を入れ替え

各項目名の列をドラックして、入れ替えたい位置でドロップします。



初回納品日	枚数
2023/06/13	0

初回納品日	アイテムコード
2023/06/13	0110100009797

エ. 列の非表示

各項目の列をドラッグして、一覧外にドロップします。

*ア～エのカスタマイズは、ログアウトして再度ログインを行うとリセットされます。

オ. 表示列の選択

- 商品一覧の左上の **歯車** をタップすると、表示項目の選択画面が表示されます。
- プルダウンから表示する項目を順番に選択し、**更新する** をタップすると、表示項目の選択画面が閉じ、商品一覧が指定項目順に表示されます。表示項目は以下の通りです。

- ・事業
- ・部門
- ・品番
- ・SPコード（サプライヤーコード）
- ・商品記号
- ・商品名
- ・**品名カナ**
- ・アイテムコード
- ・初回納品日
- ・枚数
- ・画像
- ・公開状態
- ・登録状態

*選択した順に、商品一覧の左から表示されます。

d. 商品一覧から、アイテムを選択すると商品詳細画面が表示されます。 画像の管理はこの画面で行います。


ア. アイテム情報の参照

事業・部門・商品記号・商品名・アイテムコード・初回納品日・公開日・登録状態・公開状態・登録枚数

イ. 画像の参照

- ・カラー画像 : カラー名・カラーコード・品番・画像
- ・アイテム画像 : 画像

*各画像をタップすると、拡大（実寸）の画像が表示されます。








ウ. 画像の登録

- ・カラー画像は各色 1 枚、アイテム画像は複数登録可能です。
- ・画像の登録方法は 2 パターンあります。
 - ・これから撮影する画像を登録する
 - ・既に撮影した画像を、ライブラリから選択して登録する
- ・これから撮影する画像を登録する場合（パターン 1）
 - ・カラー画像・アイテム画像エリアにて **+** をタップします。
 - ・撮影画面が開き、スマートフォンのカメラへアクセス許可確認が表示されます。
 - 許可** をタップします。
 - ・撮影画面にて、被写体をカメラ起動画面に収めて、
 - 撮影する** をタップします。
 - ・カメラ撮影画面を確認して、そのまま登録する場合は
 - 登録する** をタップします。
 - ・撮り直しする場合は、画面左上の **撮り直す** をタップし、再度撮影画面に遷移します。






- 既に撮影した画像を、ライブラリから選択して登録する場合（パターン 2）
- カラー画像・アイテム画像エリアにて **+** をタップします。
- 撮影画面が開き、スマートフォンのカメラへアクセス許可確認が表示されます。
許可 をタップします。
- 撮影画面にて、**ファイルを選択する** をタップします。



- **写真ライブラリ** を選択すると、スマートフォンで撮影した画像一覧が表示されるので、登録する画像を 1 枚選択します。



- カメラ撮影画面を確認して、そのまま登録する場合は **登録する** をタップします。



エ. 画像の削除

- 商品詳細画面から削除する画像をタップします。
- 登録画像を削除する**をタップすると、該当の画像が削除され、商品詳細画面に遷移します。

オ. 画像の上書き登録

- 商品詳細画面から上書きする画像をタップします。
- 撮影画像を上書きする**をタップすると、撮影画面が開き、スマートフォンのカメラへアクセス許可確認が表示されます。
許可をタップします。
- 撮影画面にて、被写体をカメラ起動画面に収めて、**撮影する**をタップします。
- カメラ撮影画面を確認して、そのまま登録する場合は**登録する**をタップします。
- 既存の画像に、撮影した画像が上書き登録されます。

カ. EC 画像

PC 版と同様です。【497- 9. 3. 4)①d キ】

*アイテム画像の並び替え・カラーチップの登録は、PC 版のみの機能となります。



②safari にてカメラが起動しない場合の対応

a. safari からホーム画面にショートカットを作成している

時に、カメラが使用できない場合は、以下のような画面になります。

再生を押しても、カメラは起動しません。

また、**撮影する**を押しても黒い写真が登録されます。

このような場合は、safari の履歴やキャッシュ・Cookie を削除する事で、解消します。

ア. iPhone の「設定」→「safari」より、**履歴と Web サイトデータを削除**をタップします。

イ. **履歴とデータを消去**をタップします。

ウ. **タブを閉じる**をタップします。

エ. 再度、ホーム画面のショートカットから、撮影画面に遷移すると、カメラが起動します。





b. safari で URL にアクセスしている場合

カメラが使用できない場合は、以下のような画面になります。

また、**撮影する**を押しても黒い写真が登録されます。

このような場合は、safari の「カメラの使用を開始」する事で解消します。

ア. 撮影画面の safari タブ（設定により、上部か下部）にある**カメラアイコン**をタップします。

イ. safari の設定ウィンドウが表示されたら、**カメラの使用を開始**をタップします。

ウ. カメラアイコンから「/（斜線）」が消え、カメラが起動します。



c. Google Chrome で URL にアクセスしている場合 (iOS)

カメラが使用できない場合は、以下のような画面になります。

また、**撮影する**を押しても黒い写真が登録されます。

このような場合は、Google Chrome の「カメラの権限をオン」にする事で解消します。

ア. 撮影画面の上部 Google Chrome タブにある**カメラアイコン**をタップします。

イ. Google Chrome の権限ウィンドウが表示されたら、カメラのスイッチをスライドし、オンにします。

ウ. 右上の**完了**をタップして、Google Chrome の権限ウィンドウを閉じます。

エ. カメラアイコンから「/ (斜線)」が消え、カメラが起動します。



d. Google Chrome で URL にアクセスしている場合 (Android)

カメラが使用できない場合は、以下のような画面になります。

また、**撮影する**を押しても黒い写真が登録されます。

このような場合は、Google Chrome の「カメラの権限をオン」にする事で解消します。

ア. 撮影画面の上部 Google Chrome タブにある**ロックアイコン**をタップします。

イ. Google Chrome のウィンドウが表示されたら、**権限**をタップします。

ウ. 権限ウィンドウが表示されたら、カメラのスイッチをスライドし、オンにします。

エ. ウィンドウを閉じ、再度画面をローディングすると、カメラが起動します。



