

TB Delay

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Vytváří opakující se ozvěny, rytmický prostor a vyvíjející se textury zpětné vazby.

Co tento plug-in řeší

Konvenční zpoždění opakuje pevnou kopii. TB Delay je navrženo pro opakování, která se vyvíjejí v každém cyklu, a přitom stále pokrývá přesné užitékové echo, slap, dual, ping-pong, ratio a tempo-locked. Character, transformace barev, modulace a zrnitosti mohou žít uvnitř smyčky zpětné vazby nebo po ní.

Co můžete očekávat

- Clean nástroj a zpoždění synchronizované s tempem
- Stereo vzory duální, ping-pong, poměr a více poklepání
- Tape, BBD a digitální znak
- Pitch, frekvenční posun, zpětný chod, difúze a granulární vývoj

Jak to funguje

TB Delay uloží příchozí zvuk a přehraje jej později jako jedno nebo více opakování. Feedback vrací tato opakování do zpoždění, takže pokračují, zatímco stereo styl, rozestupy a načasování určují, zda výsledek působí jako jednoduchá ozvěna, rytmický pattern nebo široká pohyblivá sekvence.

Character, filtrování, modulace, difúze, výška tónu, frekvenční posun, zpětný chod a zpracování zrna mohou přetvořit opakování. Transform Route rozhoduje, zda se tyto změny akumulují uvnitř zpětné vazby nebo zůstanou mimo ni. Nejprve vytvořte stabilní echo, mějte pod kontrolou zpětnou vazbu a poté přidávejte jednu transformaci po druhé, aby vývoj zůstal záměrný.

Rychlý start

- 1 Vyberte Free, Sync nebo Tune a nastavte Delay Time nebo Division.
- 2 Vyberte Style, Taps, Spacing a Width.
- 3 Nejprve nastavte Feedback pod vlastní oscilaci.
- 4 Vyberte Character a nastavte Drive, Age, Low Cut a High Cut.

- 5** Přidejte modulaci nebo Smear/Size.
- 6** Vyberte směrování transformace Loop nebo Post a poté přidejte Pitch, Shift, Reverse nebo Grain.
- 7** Nastavte Duck, Mix a Output.
- 8** Použijte Freeze pouze po kontrole úrovně smyčky.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Time režimů

Free používá Delay Time v milisekundách. Sync používá tempo hostitele a Division. Tune považuje zpoždění za hřebenový interval související s výškou tónu. Time Change vybere Crossfade nebo Glide, když se časování pohybuje.

Style a kohoutky

Single, Dual, Ping Pong a Ratio určují stereo topologii. Taps vybere 1, 2, 4 nebo 8 opakování; Distribuují je Spacing, Swing, Offset, Diverge a Width.

Feedback a bezpečnost

Feedback rozšiřuje regeneraci na soběstačné území. Freeze obsahuje aktuální smyčku. Opatrně měňte stavy vysoké zpětné vazby a Freeze, protože se může akumulovat vnitřní energie.

Character

Modely Clean, Tape, BBD a Digital se kombinují s Drive a Age. Low Cut a High Cut řídí šířku pásma zpětné vazby.

Modulace a difúze

Mod Rate a Mod Depth doba zpoždění pohybu. Smear a Size rozptylují opakování od diskretních ozvěn směrem k mraku.

Spektrální transformace

Pitch posouvá opakování v půltónech, Shift frekvence je posouvá v hertzech a Reverse nastavuje obrácenou pravděpodobnost. Ty mohou vytvářet vzestupné, sestupné nebo neharmonické cykly.

Granulární systém

Grain, Grain Size, Density, Spray a související ovládací prvky transformace fragmentují opakování. Grain Transform Bypass deaktivuje tento transformační blok beze změny celého zpoždění.

Transform Route

Loop umístí transformace do regenerace, takže každý cyklus se vyvíjí; Post je aplikuje po zpětnovazební smyčce pro stabilnější echo jádro.

Ducking, Mix a Output

Duck snižuje aktivitu za mokra v okolí suchého zdroje. Mix nastaví konečné vyvážení suchého/mokrého stavu a Output ořízne kompletní výsledek. Stereo Bypass a Color Space Bypass izolují definované dílčí cesty v modulu plug-in.

Programy

Rozsáhlá programová banka pokrývá utility delay, vokální kapsu, kytary, ping-pong, zlatý řez, rodiny slapů, double, chorus drift, reverse tails a oktávové jiskry.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Age	Dělá opakování zvuk novější a čistší nebo starší, měkčí a opotřebovanější. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Character	Volí opakovací tón: čistý, páskový, bucket-brigade nebo digitální. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Color Space Bypass	Vypne sekci tónů a mezerníku a ponechá aktivní časování opakování. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Delay Time	Nastaví čas mezi původním zvukem a opakováním, když je časování volné. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Density	Nastavuje, kolik granulárních fragmentů se překrývá uvnitř transformovaných repetíc. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
Diverge	Způsobuje, že se levá a pravá cesta opakování v průběhu času vyvíjejí odlišně. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
Division	Vybere hodnotu noty, která se použije, když zpoždění následuje tempo skladby. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Drive	Nastavuje, jak silně se zvuk posune do harmonické barvy nebo zkreslení. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchejte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Duck	Snižuje ozvěny, když je přítomen suchý zvuk, a poté je nechává stoupat v mezerách. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Feedback	Vrátí zpracovaný zvuk do efektu a vytvoří delší nebo silnější výsledek. Pomalu zvyšujte a sledujte výstupní úroveň. Pokud zvuk po zastavení vstupu stále narůstá, snižte tento ovládací prvek před přidáním dalšího zpracování.
Freeze	Podrží aktuální konec efektu, takže bude pokračovat bez nového vstupu. Pomalu zvyšujte a sledujte výstupní úroveň. Pokud zvuk po zastavení vstupu stále narůstá, snižte tento ovládací prvek před přidáním dalšího zpracování.
Grain	Dodává opakování granulární rozpad a texturu podobnou částicím. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
Grain Size	Nastaví délku každého zrnitého fragmentu. Krátké hodnoty působí drsně; dlouhé hodnoty působí hladším dojmem. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
Grain Transform Bypass	Vypne sekci transformace zrnitosti a výšky tónu, přičemž ponechá aktivní základní zpoždění. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
High Cut	Odstraní vysoké frekvence z aktuální zvukové nebo efektové vrstvy. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Low Cut	Odstraní nízké frekvence z aktuální zvukové nebo efektové vrstvy. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Mix	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.
Mod Depth	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces mění zvuk. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
Mod Rate	Nastavuje, jak rychle se pojmenovaný pohyb opakuje. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
Offset	Přesune jednu stranu dříve a druhou později, aby vytvořil stereo oddělení. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Output	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Pitch	Posune výšku zpracovaného zvuku nahoru nebo dolů. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Reverse	Nastavuje, jak často nebo jak silně se zpracovaný zvuk přehrává pozpátku. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
Shift	Posune frekvenční obsah každého opakování nahoru nebo dolů pro spirálovitý pohyb. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Size	Nastavuje zdánlivou velikost difúzního prostoru kolem repetice. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Smear	Změkčuje okraje repetice, takže se mísí do oblaku připomínajícího reverb. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Spacing	Rozšiřuje nebo zmenšuje vzdálenost mezi více klepnutími. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Spray	Rozprostírá malé kousky každého opakování v čase pro volnější, méně předvídatelnou texturu. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
Stereo Bypass	Udrží pohybu zpoždění uprostřed, když je povolen, což je užitečné pro mono-bezpečné opakování. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Style	Vybírá rozvržení opakování, včetně jednoduchých, duálních, ping-pongových a poměrových vzorů. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Swing	Přesune střídavé opakování dříve nebo později, aby vytvořil volnější drážku. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Taps	Určuje, kolik bodů opakování se vytvoří pro každý cyklus ozvěny. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Time Change	Volí, zda zpoždění změní prolínání čistě nebo klouzat s pitch bend. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Time Mode	Volí volné milisekundy, dělení tempa skladby nebo laděné intervaly výšky pro dobu zpoždění. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Transform Route	Umístí kreativní transformace do smyčky zpětné vazby nebo za ni. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Width	Nastavuje stereo šíření zpracovaného zvuku. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.

Praktické použití

Vokál tečkovaný osmý

- Vyberte Sync a 1/8 D.
- Použijte Ping Pong nebo Dual.
- High-pass a low-pass zpětné vazby.
- Přidejte Duck, aby slova zůstala jasná.
- Nechte transformace vypnuté nebo Post pro stabilní opakování.

Očekávaný výsledek: Široký rytmický nádech podporuje vokál, aniž by maskoval každou frázi.

Vyvíjející se spirála stoupání

- Použijte střední Feedback.
- Nastavte Transform Route na Loop.
- Přidejte +7 nebo +12 Pitch a nějaké Smear.
- Použijte High Cut a Output k udržení akumulovaného jasů.

Očekávaný výsledek: Každé opakování stoupá a difunduje do řízené spirály.

Zrnitý mrazivý mrak

- Nejprve nastavte stabilní smyčku.
- Zvyšte Grain, Density a Spray.
- Použijte Freeze až poté, co je úroveň bezpečná.
- Automatizujte Mix a Output pro vstup a výstup.

Očekávaný výsledek: Zpoždění se stává pozastaveným texturovaným mrakem.

Běžná úskalí

Velmi vysoké Feedback a Freeze mohou vytvořit unikovou úroveň. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Tempo synchronizace vyžaduje platný BPM hostitele. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypasssem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Pitch, zrnitost, difúze a vysoké počty klepnutí zvyšují CPU a mohou záměrně přidávat artefakty. Při nahrávání použijte nastavení světlejší kvality a vyhraďte si těžší možnost pro přehrávání nebo export. Při zastaveném přehrávání změňte režimy související s latencí.

Aktuální zpáteční cesta textu hostitele pro jeden parametr zpoždění má menší nesoulad přesnosti; ovládání zvuku není ovlivněno. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s

bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.