

TB Resonator

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Přiměje přichozí zvuk zvonit jako vyladěné tělo a vytváří tón a sustain podobný nástroji.

Co tento plug-in řeší

EQ může zdůraznit existující frekvence, ale nemůže vytvořit trvalé chování rezonančního objektu. Reverb vytváří prostor, ale ne definované hudební těleso. TB Resonator excituje osm stabilních režimů, takže bicí, hluk, kytary, vokály a efekty mohou zvonit jako smyčce, dřevo, kov, komory nebo laděné perkuse.

Co můžete očekávat

- Laděná rezonance od C1 do C7
- Nepřetržitý pohyb těla od měkkého přes strunu až po kov
- Chování buzení po úhozu
- Memory z krátkého těla na 30sekundový ocas

Jak to funguje

TB Resonator zachází se vstupem jako s buzením pro vyladěné virtuální tělo. Krátké hity to tělo rozezvučí, zatímco nepřetržité zvuky ho nepřestanou živit a proměňují hluk, perkuse nebo řeč na tónovaný materiál, který se může chovat jako nový nástroj.

Tune nastavuje hudební střed, Body mění rezonanční charakter, Touch řídí, jak jej vstup vybudí, a Memory určuje, jak dlouho zůstane odezva aktivní. Mix umístí rezonanční nástroj za nebo před originál. Nejprve nastavte ladění, poté vyvažte dotyk a paměť pro požadovanou hratelnost.

Rychlý start

- 1 Nastavte Tune na výšku skladby nebo požadovaného objektu.
- 2 Vyberte Body poslechem intervalové struktury.
- 3 Nastavte Touch pro udeřené nebo trvalé chování zdroje.
- 4 Nastavte Memory pro požadovaný pokles.

- 5 Zvedněte Mix, dokud rezonanční těleso správně nesedne.
- 6 Ponechte prostor pro překrývající se režimy.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Tune

Nastavuje rezonanční střed od C1/32,7 Hz do C7/2093 Hz.

Body

Plynule se pohybuje přes měkké, strunovité a kovové modální vztahy. Mění harmonii a hmotný dojem.

Touch

Přechází od buzení zaměřeného na úder k trvalému pohonu. Nastavení Low upřednostňují přechodové jevy; vysoké nastavení umožňuje nepřetržitou energii k udržení aktivního těla.

Memory

Řídí, jak dlouho bude rezonanční těleso pokračovat. Dlouhá nastavení mohou vydržet napříč frázemi a spotřebovat prostor.

Mix

Smíchá rezonanční těleso se zdrojem. Při vysoké Mix se plug-in chová spíše jako nástroj buzený vstupem.

Programy

Programy pokrývají komory, smyčce, laděné bicí, sympatickou kytaru, vokální sklo, basové dřevo, zvonkohry, květy a řízené drony.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Body	Posouvá rezonanční materiál z měkkého a dřevěného směrem ke světlému a kovovému. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Memory	Nastavuje, jak dlouho bude rezonanční těleso vyzvánět po zeslabení vstupu. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouchajte pumpování, mezery nebo ocas, který překrývá další zvuk.
Mix	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Touch	Mění způsob, jakým je tělo vzrušeno, od krátkého úderu až po nepřetržitě řízený tón. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Tune	Vybere notu nebo rezonanční výšku použitou efektem. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.

Praktické použití

Naladěný buben

- Použijte nízkou nebo střední hodnotu Tune.
- Nastavte Touch na Strike.
- Použijte krátké až střední Memory.
- Vyberte méně kovovou Body a střední Mix.

Očekávaný výsledek: Buben získává jasné, kontrolované hudební tělo.

Ambientní dron

- Použijte stabilní Tune.
- Nastavte Touch směrem k Drive.
- Použijte dlouhý Memory a kovový nebo provázek Body.
- Automatizujte Mix pomalu.

Očekávaný výsledek: Trvalý zdroj energie budí dlouho se vyvíjející rezonanční nástroj.

Běžná úskalí

Dlouhý Memory umožňuje ocasy po zastávkách přepravy. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Rezonanční tóny mohou být v konfliktu s tóninou písně. Vkládejte do plug-inu jednu čistou notu po druhé, potvrďte hudební klíč nebo cíl a omezte opravu nebo variaci, pokud se výsledek stane nestabilním.

High Mix a překrývající se buzení mohou rychle vytvářet špičky. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.