

TB Noise Remover

Version: 2.2.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Réduit les problèmes d'enregistrement spécifiques tels que le sifflement, le bourdonnement, les clics, le grondement et les pics écrêtés.

Ce que ce plug-in résout

Les enregistrements de dialogues, podcasts, vocaux et sur le terrain peuvent contenir plusieurs types de défauts différents à la fois. Un seul gate agressif ne peut pas distinguer une ambiance stable d'un bourdonnement, de clics ou d'écrêtages. TB Noise Remover fournit une quantité de nettoyage centrale et des commutateurs ciblés afin que seuls les modules de restauration requis soient engagés.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Réduction du bruit ambiant et du ton de la pièce
- Contrôle ciblé du bourdonnement de 50/60 Hz
- Suppression des sifflements, des gémissements, des clics et des grondements sourds
- Réparation facultative des événements tronqués

Comment ça marche

TB Noise Remover sépare les problèmes d'enregistrement courants en sections de réparation dédiées au lieu de demander à un seul processus global de tout résoudre. Hiss, le bourdonnement électrique, le gémissement numérique, les clics, le grondement faible et les crêtes écrêtées se comportent différemment, de sorte que chaque section écoute un motif différent.

Activez uniquement la section qui correspond au problème et augmentez sa réduction jusqu'à ce que le son indésirable devienne moins gênant. Reculez ensuite suffisamment pour préserver le souffle, les transitoires, le ton de la pièce et la luminosité musicale. Plusieurs réparations légères semblent généralement plus naturelles que de forcer une section à éliminer toute trace de bruit.

Démarrage rapide

- 1 Commencez avec seulement Basic activé.
- 2 Augmentez Réduction jusqu'à ce que le bruit constant soit contrôlé sans mouvement aqueux.

- 3** Activez un module ciblé à la fois.
- 4** Choisissez un traitement de bourdonnement à 50 Hz ou 60 Hz en fonction de l'enregistrement.
- 5** Vérifiez les consonnes vocales, les respirations et les transitoires musicaux.
- 6** Utilisez Clip Repair uniquement lorsque des pics écrêtés sont présents.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Basic et Reduction

Basic active le chemin principal de restauration du haut débit. Reduction passe d'un nettoyage naturel léger à une suppression plus forte. Augmentez-le seulement jusqu'à ce que le bruit soit contrôlé de manière acceptable.

Hiss

Cible les bruits à haute fréquence larges tels que le sifflement du préampli ou le bruit du système d'air. Une utilisation excessive peut émousser les consonnes et les cymbales.

50 Hz et 60 Hz Hum

Sélectionnez la famille de secteurs qui correspond à l'enregistrement. N'activez pas les deux automatiquement ; utilisez celui qui correspond au modèle fondamental et harmonique réel.

Digital Whine

Cible les tonalités électroniques étroites et stables. Vérifiez avec des écouteurs car les notes musicales soutenues peuvent ressembler à un gémissement.

Clicks

Détecte et adoucit les impulsions courtes isolées. Utilisez-le sur les clics buccaux ou les tiques numériques, puis confirmez que les transitoires du tambour restent intacts.

Low Rumble

Réduit les très faibles énergies mécaniques, de manipulation ou de trafic. Vérifiez que les fondamentaux des basses et le poids de la voix ne sont pas inutilement supprimés.

Clip Repair

Tentatives de reconstruction de formes de pics aplatis ou endommagés. Il ne peut pas récupérer des informations qui n'ont jamais été enregistrées et doit être évaluée événement par événement.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
50 Hz Hum	Réduit le bourdonnement électrique basé sur environ 50 Hz. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
60 Hz Hum	Réduit le bourdonnement électrique basé autour de 60 Hz. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Basic	Active l'étape principale de nettoyage à large bande pour le bruit de fond général. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Clicks	Réduit les clics courts, les pops et les petits bruits impulsionnels. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Clip Repair	Adoucit les pics plats et durs créés par un enregistrement surchargé. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Digital Whine	Réduit les tonalités électroniques étroites et les gémissements numériques aigus. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Hiss	Réduit le sifflement constant des hautes fréquences provenant des microphones, des bandes ou des préamplis. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Low Rumble	Réduit les vibrations profondes, les bruits de manipulation et les grondements basse fréquence. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Reduction	Définit la force globale des modules de nettoyage activés. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.

Utilisations pratiques

Nettoyage des podcasts

- Activez Basic et utilisez Reduction modéré.
- Ajoutez Hiss si le bruit du préampli persiste.
- Ajoutez 50 ou 60 Hz Hum uniquement lorsque cela est audible.
- Vérifiez les respirations et les sons S dans la comparaison du bypass.

Résultat attendu: La parole devient plus claire tandis que l'espace naturel et l'articulation restent crédibles.

Réparation d'enregistrement de terrain

- Commencez par Low Rumble pour la manutention ou l'énergie de trafic.
- Utilisez Digital Whine pour une tonalité électronique stable.
- Activez Clicks uniquement si des impulsions subsistent.
- Utilisez plusieurs étapes modérées au lieu du maximum Reduction.

Résultat attendu: Plusieurs types de défauts sont réduits sans qu'un seul algorithme ne soit obligé de tout résoudre.

Pièges courants

La restauration est soustractive et ne peut pas recréer des détails entièrement masqués. Activez uniquement la section de réparation qui correspond au problème et utilisez la plus petite quantité qui rend le bruit moins gênant sans supprimer les détails utiles.

Un traitement intensif peut créer des artefacts aqueux ou fermés. Activez uniquement la section de réparation qui correspond au problème et utilisez la plus petite quantité qui rend le bruit moins gênant sans supprimer les détails utiles.

Conservez toujours l'enregistrement original. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.