

TB SubLow

Version: 1.2.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Ajoute des basses ciblées à une fréquence choisie pour renforcer le poids et l'impact des basses fréquences.

Ce que ce plug-in résout

Un processeur d'octave vers le bas suit la hauteur de la source et un générateur sinusoïdal statique ne suit pas les enveloppes musicales. TB SubLow crée de nouvelles basses à une fréquence cible sélectionnée tout en utilisant le corps et le comportement initial de la source pour contrôler quand et comment ces basses apparaissent.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Des basses stables à une fréquence choisie
- Noyau périodique focalisé plus floraison résonante/diffuse
- Renforcement transitoire
- Corps et libération suivant la source

Comment ça marche

TB SubLow crée une énergie contrôlée sous la source autour d'une note basse ou d'une fréquence choisie. Au lieu de renforcer uniquement ce qui est déjà présent, il crée une sous-couche de support qui peut ajouter du poids à la batterie, à la basse, aux impacts et aux effets conçus.

Target établit l'emplacement de la couche basse. Core fournit la base stable, Bloom étend le corps et Punch souligne l'impact initial. Response décide dans quelle mesure la couche générée suit la source. Définissez la cible tout en surveillant une lecture fiable des basses fréquences, puis équilibrez le poids en fonction de la marge.

Démarrage rapide

- 1 Définissez Target pour le système de lecture et l'arrangement.
- 2 Augmentez Core jusqu'à ce que le sub soit audible.
- 3 Ajoutez Punch pour le connecter à l'apparition de la source.

- 4** Ajoutez Bloom pour la taille et les harmoniques.
- 5** Tune Response pour que les basses suivent sans flotter.
- 6** Réglez Output et vérifiez les petits haut-parleurs et un système sous-compatible.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Target

Règle la fréquence des basses générées indépendamment de la hauteur d'entrée détectée.

Core

Contrôle le centre périodique focalisé du bas de gamme généré. Il fournit la composante tonale la plus stable.

Bloom

Ajoute un corps résonant, une diffusion courte, des harmoniques subtiles et de l'air autour du noyau basse fréquence.

Punch

Renforce l'énergie d'apparition afin que le sous-marin généré parle avec la source transitoire plutôt que de se maintenir en dessous.

Response

Contrôle la force et la rapidité avec laquelle le corps généré suit le mouvement de la source extraite. Les valeurs inférieures sont plus stables ; des valeurs plus élevées suivent les performances plus activement.

Output et programmes

Output coupe le résultat généré. Les programmes couvrent les fondations profondes, le mixage au sol, la floraison des basses/pads/cinématiques, l'ancrage du coup de pied et l'impulsion des basses supérieures.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bloom	Ajoute une couche gonflante plus lente autour du ton grave généré. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Core	Définit le centre stable et le poids de la tonalité grave générée. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Output	Règle le niveau d'écoute final après le traitement. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Punch	Accentue le début du ton grave généré pour un impact plus fort. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Response	Définit la rapidité avec laquelle les basses ajoutées suivent les changements du son d'origine. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Target	Choisit la fréquence principale des basses ajoutées. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.

Utilisations pratiques

Ancre de coup de pied

- Réglez Target près du fondamental bas souhaité.
- Utilisez des Core et Punch modérés.
- Gardez Bloom conservateur.
- Utilisez une enveloppe réactive qui suit les coups de pied individuels.

Résultat attendu: Chaque coup de pied gagne un poids stable dans les basses fréquences sans boost EQ conventionnel.

Fondation cinématographique

- Choisissez un Target faible.
- Utilisez plus de Bloom et un Response plus lent.
- Gardez Punch faible à moins que les impacts ne doivent être soulignés.

Résultat attendu: Une fondation basse, soutenue et spacieuse, se développe sous la source.

Pièges courants

Les fréquences inférieures à la capacité du système de lecture peuvent consommer de la marge sans être entendues. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

Le sub généré peut entrer en conflit avec les fondamentaux du kick et des basses. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Monitor avec comparaisons passe-haut et mesure fiable. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.