

TB Jewel Digger & Finder

Versione: 1.3.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Trasforma le note in arrivo in risonanza accordata e movimento scintillante simile a un cristallo.

Cosa risolve questo plug-in

Riverberi ampi e brillanti spesso illuminano tutto e possono oscurare il centro armonico. TB Jewel Digger & Finder seleziona le bande musicalmente correlate sopra una nota di base, le enfatizza o le rimuove e invia il materiale scelto in uno strato di cristallo controllabile.

Cosa puoi aspettarti

- Enfasi armonica o movimento sottrattivo del pettine
- Scale-modelli di risonanza allineati
- Animazione con filtro sincronizzato al tempo o gratuito
- Pitch-granuli di cristallo spostati, ritardati e invertiti

Come funziona

TB Jewel Digger And Finder ascolta le informazioni musicali nella sorgente ed eccita risonanze sintonizzate attorno ad essa. Il risultato può passare da un sottile alone acuto a eventi scintillanti, simili a cristalli, che sembrano collegati all'input piuttosto che incollati sopra di esso.

Base Note e Scale stabiliscono la cornice musicale. Find e Dig decidono come la fonte viene rilevata e rivelata, mentre i controlli di densità, risonanza e movimento modellano il flusso di eventi. La sezione di cristallo aggiunge il proprio strato luminoso, che può essere miscelato con il corpo risonante o ascoltato da solo per un sound design più astratto.

Avvio rapido

- 1 Imposta Base Note e Scale.
- 2 Scegli Find o Dig.
- 3 Impostare Shovel, Density, Q e Amount.
- 4 Seleziona Motion e ottimizza Depth/Rate o abilita Sync.

- 5** Aumenta Crystal Send e Crystal Mix.
- 6** Imposta Pitch e i controlli dell'involuppo del grano.
- 7** Utilizza Crystal Only se è richiesta solo la restituzione granulare, quindi termina con Mix e Output.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Base Note e Scale

Base Note seleziona C0-C8 e Scale limita le classi di passo target. Impostali al centro della canzone o scegli deliberatamente una mappa contrastante.

Find e Dig

Find enfatizza le bande selezionate; Dig li sottrae per creare tacche mobili e texture a pettine. Base Low Cut determina se l'area sotto la nota di base è protetta o filtrata.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel sceglie il carattere di ponderazione/desintonizzazione. Density controlla il conteggio dei target, Q controlla la larghezza e Amount imposta l'intensità del filtro.

Motion sistema

Still, arpeggi, rampe, seno, quadrato, triangolo, casuale musicale e caos muovono i bersagli. Depth controlla la corsa; Rate può correre liberamente oppure Sync per ospitare divisioni.

Crystal motore

Crystal Send alimenta il materiale selezionato ai grani. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random e Reverse Chance definiscono il livello.

Crystal Mix e Crystal Only

Crystal Mix controlla il livello di ritorno del cristallo. Crystal Only rimuove il normale percorso wet filtrato, mentre il globale Mix può comunque preservare il segnale dry.

Output flusso di lavoro

Utilizzare Mix per il bilanciamento asciutto/finale-bagnato e Output per la rifinitura finale. I programmi spaziano dalle lanterne armoniche allo splendore della cattedrale e alla pioggia di ottave.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Amount	Imposta la forza con cui l'effetto con nome modifica il suono. Alzato finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Base Low Cut	Rimuove le basse frequenze prima che entrino nella sezione risonante principale. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Base Note	Imposta la nota fondamentale utilizzata per costruire il pattern risonante. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Crystal Damp	Oscure le particelle di cristallo e ne ammorbidisce la coda ad alta frequenza. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Crystal Mix	Imposta il livello dello strato di particelle di cristallo. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprendere il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Crystal Only	Ti consente di sentire solo lo strato di cristallo. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Crystal Send	Imposta la quantità di suono inviata alla sezione delle particelle di cristallo. Alzato finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Crystal Spread	Diffonde le particelle di cristallo attraverso il campo stereo. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.
Density	Imposta il numero di eventi o livelli che si sovrappongono contemporaneamente. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Division	Sceglie la divisione del tempo utilizzata quando Rate Sync è attivo. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Filter	Sceglie Find per evidenziare le risonanze o Dig per intagliare attorno ad esse. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Grain Attack	Imposta la velocità con cui questa parte reagisce all'inizio di un suono. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
Grain Decay	Imposta quanto tempo impiega questa parte per sfumare o ritornare. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.
Grain Delay	Imposta quanto tempo aspettano le particelle di cristallo prima di essere udite. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Grain Feedback	Riporta il suono elaborato nell'effetto per estenderlo o intensificarlo. Aumentalo lentamente e osserva il livello di uscita. Se il suono continua a crescere dopo l'interruzione dell'input, ridurre questo controllo prima di aggiungere ulteriore elaborazione.
Grain Size	Imposta la quantità di dettaglio delle particelle o di variazione casuale. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprendere il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Motion	Sceglie il modo in cui le note risonanti si muovono nel tempo. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Motion Depth	Imposta la distanza con cui si sposta il pattern risonante attraverso la scala selezionata. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.
Output	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Pitch	Muove l'intonazione del suono elaborato verso l'alto o verso il basso. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Q	Imposta quanto è ampio o stretto il focus della frequenza selezionata. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Random	Aggiunge variazione al movimento risonante e al pattern delle particelle. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Rate	Imposta la velocità con cui il movimento si ripete. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Rate Sync	Blocca la velocità Motion al tempo della canzone. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.
Reverse Chance	Imposta se e con quale frequenza i frammenti elaborati vengono riprodotti all'indietro. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Scale	Sceglie l'insieme di note utilizzate dalle risonanze in movimento. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Shovel	Sceglie il carattere materiale dello strato risonante. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.

Usi pratici

Luccichio armonico

- Scegli Find.
- Abbina Base Note e Scale alla canzone.
- Utilizza moderato Density e Q.
- Imposta Crystal Pitch su +12 semitoni e aumenta Crystal Mix gradualmente.

Risultato atteso: Uno strato di ottava luminosa cresce dal contenuto armonicamente selezionato.

Intaglio spettrale in movimento

- Scegli Dig.
- Seleziona un arpeggio o una rampa Motion.
- Rilancia Amount e Q.
- Mantieni Crystal Mix basso o disattivato.

Risultato atteso: La sorgente sviluppa tacche animate relative alla scala senza una grande coda di riverbero.

Insidie comuni

Scelte sbagliate di tonalità o scala possono creare risonanze intenzionali ma dissonanti. Alimenta il plug-in una nota chiara alla volta, conferma la chiave musicale o il target e riduci la correzione o la variazione se il risultato diventa instabile.

High feedback e grani densi possono accumulare livello. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

La sincronizzazione del tempo richiede informazioni valide sul tempo dell'host. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.