

TB Volume

Versie: 1.2.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Past het niveau nauwkeurig aan, terwijl het stereobeeld stabiel blijft en uitgangspieken worden beschermd.

Wat deze plug-in oplost

Een eenvoudige versterkingsfase is handig voor automatisering, trimmen en niveaustemming, maar veel hulpprogramma's omringen deze met meting en routing die het basiswerk vertragen. TB Volume behoudt één onderliggende niveauwaarde en zorgt ervoor dat deze kan worden bekeken in dB of een op gelijke luidheid geïnspireerde procentschaal zonder het geluid te veranderen wanneer van modus wordt gewisseld.

Wat je kunt verwachten

- Fast en herhaalbare niveautrim
- Mode schakelen zonder versterkingssprong
- Clean automatisering van één genormaliseerde besturing
- Stereo-gekoppelde piekbeveiliging in het toegepaste ontwerp

Hoe het werkt

TB Volume is een gecontroleerde versterkingsfase voor nauwkeurige niveauveranderingen. Het past de luidheid aan terwijl de relatie tussen de stereokanalen stabiel blijft, waardoor het geschikt is voor automatisering, het matchen van secties of het creëren van zuivere fades zonder toon toe te voegen.


Kies de bedrijfsmodus die bij de taak past, stel het gewenste niveau in en gebruik piekbeveiliging wanneer de verandering nieuwe overbelastingen zou kunnen veroorzaken. Beoordeel het resultaat in de volledige mix: een technisch gelijke lezing kan toch anders aanvoelen, afhankelijk van het arrangement en het materiaal eromheen.

Snel beginnen

- 1 Kies dB of procentuele weergave.
- 2 Stel het niveau in terwijl u de stroomafwaartse bus bewaakt.

- 3** Gebruik bypass voor een echte niveauvergelijking.
- 4** Schrijf automatisering op Normalized Level.
- 5** Laat hoofdruimte vrij; vertrouw niet op piekbescherming voor routinematige versterkingsfasering.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Mode

De dB-modus maakt gebruik van een conventionele versterkingsweergave, terwijl de procentmodus hetzelfde onderliggende niveau op een vereenvoudigde schaal weergeeft. Als u Mode wijzigt, wordt de presentatie gewijzigd, niet het huidige audioniveau.

Normalized Level

Normalized Level wordt toegewezen door de geselecteerde weergavemodus. De middenpositie is de neutrale referentie, dus het veranderen van de weergave veroorzaakt geen versterkingssprong.

Maximale bescherming

Het geïmplementeerde ontwerp omvat stereo-gekoppelde sample-piekbescherming met korte vooruitkijk op bijna volledige schaal. Beschouw het als veiligheid, niet als een beheersingsbegrenzer.

Automatisering

Automatiseer het genormaliseerde niveau voor fades en scènewisselingen. Omdat beide weergavemodi dezelfde waarde adresseren, hoeft u geen afzonderlijke automatiseringsbanen te verwachten voor dB en procent.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Mode	Kiest hoe de plug-in of de huidige sectie zich gedraagt. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Normalized Level	Stelt het uitvoerniveau in op een eenvoudige schaal van nul tot één, wanneer procentuele regeling de voorkeur heeft. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.

Praktische toepassingen

Level overeenkomend

- Plaats TB Volume na de processor die wordt geëvalueerd.
- Pas het niveau aan totdat de omzeilde en verwerkte luidheid overeenkomen.
- Neem de tonale beslissing pas na het matchen.

Verwacht resultaat: Vergelijkingen weerspiegelen het verwerkingskarakter in plaats van een luider-is-beter vooroordeel.

Simple vervagen

- Kies de gewenste weergavemodus.
- Automatiseer Normalized Level van stilte naar het doel.
- Gebruik de curvevorm DAW om de vervaging te definiëren.

Verwacht resultaat: Met één automatiseringsbaan wordt een zuivere stereo-gekoppelde fade gecreëerd.

Veelvoorkomende valkuilen

Piekbescherming is geen echte piek-masteringcontrole. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.

Percentage is een weergavetoewijzing, niet een lineair waargenomen luidheid voor elke bron. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.

Grote boosts verhogen de ruisvloer en het stroomafwaartse verwerkingsniveau. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.