

TB Distortion

Wersja: 1.3.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Tworzy wszystko, od delikatnego ciepła po agresywne rozstanie i łączy to z oryginalnym dźwiękiem.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Jedna krzywa zniekształceń rzadko obejmuje subtelne nasycenie, agresję zepsutych głośników, złożony ruch cyfrowy i dynamikę reaktywną. TB Distortion łączy główny silnik napędowy z niezależnie sterowaną warstwą TB, dzięki czemu kolor można budować równolegle, zamiast wymuszać go za pomocą jednego algorytmu szeregowego.

Czego możesz się spodziewać

- Kontrolowane wzbogacanie harmoniczne
- Agresywne tekstury przycinania i składania
- Input reagujący ruch zniekształcający
- Charakter równoległy skupiony na paśmie, bez zbędnych uszkodzeń w dolnym zakresie

Jak to działa

TB Distortion zmienia kształt fali, tak aby wokół oryginalnego tonu pojawiły się nowe harmoniczne. Delikatne ustawienia sprawiają, że źródło wydaje się cieplejsze i gęstsze; mocniejsze ustawienia splaszczają i rozbijają szczyty, aż efekt stanie się oczywistą częścią projektu dźwiękowego.

Typ zniekształcenia określa podstawową teksturę, natomiast Drive określa, jak mocno źródło wchodzi w tę teksturę. Elementy sterujące skupiające się na Tone decydują, które części dźwięku stają się agresywne, elementy sterujące dynamiką sprawiają, że wynik nie wydaje się płaski, a Mix zwraca tyle czystego źródła, ile jest potrzebne dla przejrzystości i uderzenia.

Szybki start

- 1 Ustaw Mix na całkowicie mokry podczas uczenia się charakteru zniekształcenia i zachowaj bezpieczny zapas mocy wyjściowej.
- 2 Wybierz Drive Type i podnieś Drive do żądanej tekstury rdzenia.
- 3 Ustaw Low i High, aby chronić lub podkreślać pasmo.

- 4** Dostosuj Dynamics do ruchu reaktywnego.
- 5** Dodaj TB Drive i wybierz jego typ.
- 6** Wróć Mix do użycia równoległego, a następnie dopasuj poziom Output.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Główne Drive i Drive Type

Drive kanały Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape lub Fold kształtowanie. Soft i Tube są progresywne; Hard i Fuzz są bardziej gwałtowne; Tape zaokrągla stany nieustalone; Fold tworzy złożoną nieliniową inwersję.

Dynamics

Ujemne i dodatnie ustawienia Dynamics zmieniają sposób, w jaki intensywność zniekształceń dostosowuje się do poziomu wejściowego. Najpierw użyj małych wartości; skrajności celowo wyolbrzymiają ruch.

Warstwa gruźlicy

TB Drive kontroluje równoległą warstwę znaków. Typy Level, Sample, Time i Bias wprowadzają różne zachowanie amplitudowe, schodkowe, zmienne w czasie lub asymetryczne.

Low i High fokus

Strome granice ostrości definiują, który obszar jest uwydatniony przez strukturę zniekształceń. Podnieś Low, aby chronić subbas; obniż High, aby nie zakłócać wyniku.

Mix i Output

Mix łączy pełną przetworzoną ścieżkę z oryginałem. Output kompensuje poziom, więc decyzje dotyczące tonu nie są mylone z głośnością.

Programy fabryczne

Programy przechodzą od czystego ciepła i wykwitów lamp do pęknięć diod, zużycia szpuli, załamania ruchu i awarii radia. Traktuj je jako trasy i punkty początkowe etapu wzmocnienia.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Drive	Ustawia siłę, z jaką dźwięk jest wprowadzany w harmoniczny kolor lub zniekształcenie. Level-dopasuj wynik i posłuchaj, czy nie zostały utracone transjenty lub ostre nagromadzenia. Więcej koloru jest przydatne tylko wtedy, gdy źródło nadal odgrywa swoją rolę w miksie.
Drive Type	Wybiera główny charakter zniekształcenia, od miękkiego i ciepłego do twardego lub złożonego. Level-dopasuj wynik i posłuchaj, czy nie zostały utracone transjenty lub ostre nagromadzenia. Więcej koloru jest przydatne tylko wtedy, gdy źródło nadal odgrywa swoją rolę w miksie.
Dynamics	Zmienia sposób, w jaki zniekształcenie dopasowuje się do poziomemu gry. Wartości ujemne i dodatnie powodują różne rodzaje ruchu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
High	Ustawia najwyższą częstotliwość w skupionym obszarze zniekształceń. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Low	Ustawia najniższą częstotliwość w skupionym obszarze zniekształceń. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Mix	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Output	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
TB Drive	Dodaje drugą, równoległą warstwę charakteru zniekształceń. Level-dopasuj wynik i posłuchaj, czy nie zostały utracone transjenty lub ostre nagromadzenia. Więcej koloru jest przydatne tylko wtedy, gdy źródło nadal odgrywa swoją rolę w miksie.
TB Type	Wybiera sposób, w jaki równoległa warstwa TB zmienia dźwięk. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.

Praktyczne zastosowania

Równoległe brzmienie wokalu

- Wybierz Tube lub Tape.
- Podnieś Low, aby utrzymać czystość materiałów wybuchowych.
- Dodaj małą warstwę Bias lub Sample TB.
- Zmniejsz Mix, aż dykcja pozostanie wyraźna.

Oczekiwany wynik: Wokal zyskuje na ostrości i szczegółach harmonicznym, pozostając jednocześnie zrozumiałym.

Zniszczona pętla perkusyjna

- Wybierz Fold lub Fuzz.
- Drive mocno i zawęż zakres ostrości.
- Użyj znaku Time lub Sample TB.
- Zautomatyzuj Mix dla przejść.

Oczekiwany wynik: Pętla staje się niestabilna i agresywna, podczas gdy sucha ścieżka może zachować siłę uderzenia.

Typowe pułapki

Ustawienia High Drive i Fold mogą powodować silne aliasing i wzrost poziomu. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Chroń poziom monitorowania przed zmianą ustawień wstępnych. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Użyj Output, aby porównać przy jednakowej głośności. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.