

TB Resonator

Wersja: 1.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Sprawia, że przychodzący dźwięk brzmi jak dostrojony korpus, tworząc brzmienie i trwałość przypominające instrument.

Co rozwiązuje ta wtyczka

EQ może uwypuklić istniejące częstotliwości, ale nie może wytworzyć trwałego zachowania obiektu rezonansowego. Pogłos tworzy przestrzeń, ale nie określoną bryłę muzyczną. TB Resonator pobudza osiem stabilnych trybów, dzięki czemu perkusja, hałas, gitary, wokale i efekty mogą brzmieć jak smyczki, drewno, metal, komory lub dostrojona perkusja.

Czego możesz się spodziewać

- Dostrojony rezonans od C1 do C7
- Ciągły ruch ciała od miękkiego przez sznurek do metalu
- Zachowanie wzbudzenia od uderzenia do napędu
- Memory od krótkiego ciała do 30-sekundowego ogona

Jak to działa

TB Resonator traktuje dane wejściowe jako wzbudzenie dla dostrojonego ciała wirtualnego. Krótkie uderzenia sprawiają, że ciało dzwoni, podczas gdy długotrwałe dźwięki je zasilają, zamieniając hałas, perkusję lub mowę w materiał o tonacji, który może zachowywać się jak nowy instrument.

Tune ustawia centrum muzyczne, Body zmienia charakter rezonansowy, Touch kontroluje sposób wzbudzania sygnału wejściowego, a Memory określa, jak długo odpowiedź pozostaje aktywna. Mix umieszcza instrument rezonansowy za lub przed oryginałem. Najpierw ustaw strojenie, a następnie zrównoważ dotyk i pamięć, aby uzyskać pożądaną grywalność.

Szybki start

- 1 Ustaw Tune na piosenkę lub żądaną wysokość obiektu.
- 2 Wybierz Body, słuchając struktury interwałów.
- 3 Ustaw Touch dla wystąpienia lub trwałego zachowania źródła.

- 4** Ustaw Memory dla wymaganego zaniku.
- 5** Podnieś Mix, aż korpus rezonansowy zostanie prawidłowo osadzony.
- 6** Zostaw zapas dla nakładających się trybów.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Tune

Ustawia środek rezonansowy od C1/32,7 Hz do C7/2093 Hz.

Body

Porusza się w sposób ciągły poprzez miękkie, strunopodobne i metaliczne relacje modalne. Zmienia harmonię i wrażenie materialne.

Touch

Przechodzi od pobudzenia zorientowanego na strajk do trwałego pobudzenia. Ustawienia Low preferują stany nieustalone; Wysokie ustawienia pozwalają na ciągłą energię, aby utrzymać aktywność ciała.

Memory

Kontroluje czas działania ciała rezonansowego. Długie ustawienia mogą trwać między frazami i zajmować przestrzeń nad głową.

Mix

Łączy korpus rezonansowy ze źródłem. Przy wysokim Mix wtyczka zachowuje się bardziej jak instrument wzbudzony na wejściu.

Programy

Programy obejmują komory, smyczki, nastrojone bębny, gitarę sympatyczną, szkło wokalne, drewno basowe, kuranty, kwiaty i napędzane drony.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Body	Przesuwa materiał rezonansowy z miękkiego i drewnianego w jasny i metaliczny. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Memory	Ustawia czas, przez jaki korpus rezonansowy dzwoni po zaniku sygnału wejściowego. Ustaw go w powiązaniu z rytmem i przestrzenią pomiędzy wydarzeniami. Słuchaj pompowania, przerw lub ogona zakrywającego następny dźwięk.
Mix	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Touch	Zmienia sposób podekscytowania ciała, z krótkiego uderzenia na ciągły, napędzany ton. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Tune	Wybiera nutę lub wysokość rezonansową używaną przez efekt. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.

Praktyczne zastosowania

Dostrojony bęben

- Użyj niskiego lub średniego Tune.
- Ustaw Touch w kierunku Uderzenia.
- Użyj krótkiego lub średniego Memory.
- Wybierz mniej metaliczny Body i umiarkowany Mix.

Oczekiwany wynik: Bęben zyskuje wyraźne, kontrolowane brzmienie muzyczne.

Dron otoczenia

- Użyj stabilnego Tune.
- Ustaw Touch w stronę Drive.
- Użyj długiego Memory i metalicznego lub sznurka Body.
- Automatyzuj powoli Mix.

Oczekiwany wynik: Stała energia źródła pobudza długo rozwijający się instrument rezonansowy.

Typowe pułapki

Długi Memory pozwala na ogony po przystankach transportowych. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Rezonansowe nuty mogą kolidować z tonacją utworu. Wprowadź do wtyczki jedną wyraźną nutę na raz, potwierdź tonację muzyczną lub cel i zmniejsz korektę lub zmienność, jeśli wynik stanie się niestabilny.

High Mix i nakładające się wzbudzenie mogą szybko tworzyć wartości szczytowe. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.