

TB Tune

Wersja: 1.2.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Koryguje monofoniczny wokal lub instrument do wybranej tonacji i skali w czasie rzeczywistym.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Basic korekta zawsze wybiera najbliższą dozwoloną nutę, co może spowodować niejednoznaczny skok w wykonaniu w złym kierunku melodycznym. TB Tune dodaje kontrolę kierunku Auto Musical, która uwzględnia poprzednią stabilną nutę i ruch melodyczny przed przejściem do następnego celu.

Czego możesz się spodziewać

- Key- i korekcja wysokości dźwięku ograniczona skalą
- Bardziej zamierzone rozwiązanie niejednoznacznych notatek
- Niezależny postrzegany rozmiar głosu poprzez formanty
- Stabilne decyzje dotyczące nut, odpowiednie do automatyzacji i przywoływania

Jak to działa

TB Tune wykrywa bieżącą nutę głosu monofonicznego lub instrumentu i przesuwa ją w stronę dozwolonej nuty w wybranej tonacji i skali. Działa najlepiej, gdy występuje jeden wyraźny ton; akordy, silny szum lub nakładające się nuty mogą dać wykrywaczowi więcej niż jedną możliwą odpowiedź.

Key i Scale definiują cel muzyczny, podczas gdy zachowanie korekcyjne decyduje o tym, jak szybko i pewnie będzie prowadzone wykonanie. Elementy sterujące Formant pomagają zachować lub celowo zmienić charakter wokalu. Zacznij od właściwej tonacji, stosuj umiarkowaną korektę i zwiększaj siłę tylko wtedy, gdy zamierzony styl wymaga oczywistego dostrojonego efektu.

Szybki start

- 1 Użyj suchego, monofonicznego wokalu.
- 2 Wybierz utwór Key i Scale.
- 3 Zacznij od niskiego poziomu Auto Musical i podnieś go tam, gdzie potrzebna jest pomoc w kierunku melodycznym.

- 4** Słuchaj stabilnych granic nut, a nie maksymalnej korekcji.
- 5** Ustaw Formant Shift dopiero wtedy, gdy zachowanie wysokości dźwięku jest prawidłowe.
- 6** Automatyzuj zmiany tonacji/skali przy wyraźnych granicach muzycznych.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Key

Wybiera tonikę od C do B, łącznie z ostrymi akcentami.

Scale

Zapewnia Major, naturalny/harmoniczny/melodyczny Minor, tryby pentatoniczne, tryby kościelne, Blues, Chromatic, Whole Tone i dwie pomniejszone skale.

Auto Musical

Przy niższych ustawieniach wybór celu jest bardziej neutralny. Podniesienie go nadaje większą wagę ustalonej melodii i poprzedniej stabilnej nucie, gdy wysokość jest niejednoznaczna.

Formant Shift

Przesuwa postrzeganą wielkość głosu niezależnie od skorygowanej nuty. Niższe ustawienia generalnie brzmią mocniej i ciemniej; wyższe ustawienia brzmią mniej i jaśniej.

Praca monofoniczna

Detektor oczekuje jednej dominującej śpiewanej nuty. Harmonie, akordy, głośnie krwawienie lub mocny pogłos zmniejszają pewność celu.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Auto Musical	Zmienia siłę korekcji w zależności od ruchu muzycznego, utrzymując przechodzące nuty bardziej naturalne przy niższych ustawieniach. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Formant Shift	Zmienia pozorną wielkość wokalu lub instrumentu bez przesuwania skorygowanej nuty. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Key	Wybiera nutę podstawową utworu. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Scale	Wybiera, które nuty są dozwolone podczas korekcji wysokości tonu. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.

Praktyczne zastosowania

Naturalna korekta

- Wybierz dokładną tonację i skalę.
- Użyj umiarkowanego Auto Musical.
- Pozostaw Formant na zero.
- Sprawdź trwałe nuty i przejścia fraz.

Oczekiwany wynik: Pitch osadza się na skali, podczas gdy linia zachowuje zamierzony ruch.

Zaprojektowany twardy charakter

- Użyj restrykcyjnej skali.
- W razie potrzeby podnieś Auto Musical.
- Dodaj dodatni lub ujemny Formant Shift, aby zmienić stylizowany rozmiar.

Oczekiwany wynik: Wokal staje się celowo dostrojony i charakterystyczny.

Typowe pułapki

Nieprawidłowe Key lub Scale tworzą muzycznie niewłaściwe cele, nawet jeśli śledzenie jest dokładne. Wprowadź do wtyczki jedną wyraźną nutę na raz, potwierdź tonację muzyczną lub cel i zmniejsz korektę lub zmienność, jeśli wynik stanie się niestabilny.

Źródła polifoniczne nie są przeznaczone do użytku zgodnego z przeznaczeniem. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Przesunięcie Formant nie może usunąć wszystkich artefaktów z ekstremalnego materiału źródłowego. Włącz tylko sekcję naprawy odpowiadającą problemowi i użyj najmniejszej części, która sprawi, że hałas będzie mniej rozpraszający, bez usuwania przydatnych szczegółów.