

TB Step Shifter

เวอร์ชัน: Current | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

ย้ายสาร์โมนิกที่เลือกเพื่อสร้างระดับเสียงและโทนใหม่โดยไม่เปลี่ยนเสียงทั้งหมดด้วยวิธีปกติ

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

การเปลี่ยนระดับเสียงแบบเดิมจะย้ายทุกองค์ประกอบสเปกตรัมเข้าด้วยกัน TB Step Shifter ติดตามแหล่งกำเนิดเสียงแหลม ระบุอนุกรมฮาร์โมนิกของมัน และย้ายตำแหน่งสาร์โมนิกที่เลือก ซึ่งจะช่วยให้มีการเคลื่อนที่ของพิชหรือการเปลี่ยนสลิปเปอร์สาร์โมนิกในขณะที่ยังคงรักษาจังหวะเวลาดั้งเดิมได้มากขึ้น และในโหมด Colorize จะเป็นค่าพื้นฐาน

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- Harmonic-series transposition
- การเปลี่ยนสลิปเปอร์สาร์โมนิกด้วยพื้นฐานที่มีการต่อสายดิน
- Fast or fine analysis resolution
- การควบคุมการเลือกแห้ง/เปียกและสาร์โมนิกอย่างต่อเนื่อง

มันทำงานอย่างไร

TB Step Shifter ย้ายรายละเอียดฮาร์โมนิกที่เลือกในขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่อง แทนที่จะเปลี่ยนสัญญาณทั้งหมดเป็นบล็อกเดียว สิ่งนี้จะเปลี่ยนทั้งความรู้สึกและโทนเสียงของระดับเสียง สร้างความกลมกลืนแบบแอนิเมชัน ขอบสังเคราะห์ และการเคลื่อนไหวที่เหมือนเกมหรือกลไก ในขณะที่เอกลักษณ์ดั้งเดิมบางส่วนยังคงอยู่

Pitch กำหนดทิศทางแบบกว้าง Step กำหนดขนาดของแต่ละการเคลื่อนไหว และ Resolution ตัดสินใจว่าจะแบ่งสเปกตรัมอย่างละเอียดเพียงใด Colorize เปลี่ยนโทนเสียงผลลัพธ์และ Mix ภูคินแหล่งสัญญาณแบบแห้ง เริ่มต้นด้วยเสียงเรียบๆ ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ยินรูปแบบขั้นบันไดได้ง่ายก่อนใช้กับวัสดุที่ซับซ้อน

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 ใช้แหล่งเสียงโมโนโฟนิคที่สะอาดและชัดเจน
- 2 เลือก Fast สำหรับเส้นที่เคลื่อนที่ หรือ Fine สำหรับโทนสีที่ต่อเนื่อง
- 3 ตั้งค่า Pitch

- 4** เพิ่ม Step จนกระทั่งฮาร์โมนิคเคลื่อนที่เพียงพอ
- 5** เปิดใช้งาน Colorize สำหรับจังหวะแทนการเปลี่ยนโน้ตแบบเต็ม
- 6** ตั้งค่า Mix ในบริบท

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Pitch

ตั้งค่าว่าจะเลื่อนโครงสร้างฮาร์โมนิกที่เลือกไปไกลและทิศทางใด

Step

ควบคุมจำนวนโครงสร้างฮาร์โมนิกที่มีส่วนร่วมในการย้ายตำแหน่ง ค่าต่ำจะมีผลต่อองค์ประกอบจำนวนน้อยกว่า ส่วนค่าที่สูงจะเปลี่ยนองค์ประกอบในลำดับมากขึ้น

Colorize

เมื่อปิด อนุกรมฮาร์โมนิกที่ตรวจพบจะถูกเลื่อนเป็นเอฟเฟกต์ระดับเสียง เมื่อเปิดเสียง เสียงพื้นฐานจะยังคงถูกต่อลงดินในขณะที่ฮาร์โมนิคส่วนบนเคลื่อนที่ ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของเสียงแบบใหม่

Resolution

Fast ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบันทึก Fine

ใช้การวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับวัสดุที่มั่นคงและยั่งยืน

Mix และโปรแกรม

Mix ผสมผสานการสร้างใหม่เข้ากับต้นฉบับ โปรแกรมครอบคลุมอีอกเทฟสะอาด, ห้า, อีอกเทฟลึก, ชับเวท, แก้วฮาร์โมนิค และคราบอุ่น

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับนายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินความแตกต่าง
Colorize	เพิ่มอักขระที่อบอุ่นและมีสีสันมากขึ้นให้กับฮาร์โมนิกที่ถูกเลื่อน กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Mix	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น
Pitch	เลื่อนระดับเสียงที่ประมวลผลขึ้นหรือลง เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้นตรวจสอบการ โจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Program	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
Resolution	เลือกการตอบสนองที่เร็วขึ้นหรือรายละเอียดฮาร์โมนิกที่ละเอียดยิ่งขึ้น เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Step	เลือกว่าส่วนของอนุกรมฮาร์โมนิกที่จะย้ายโดยตัวควบคุม Pitch ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น

การใช้งานจริง

สีฮาร์โมนิก

- เปิดใช้งาน Colorize
- ตั้งค่า Pitch เป็น +7 หรือ +12 ครึ่งเสียง
- ใช้ความละเอียดปานกลาง Step และ Fine
- บันทึกล้างให้เปียกเต็มที่

ผลที่คาดหวัง: ศูนย์กลางโน้ตจะจดจำได้ในขณะที่โอเวอร์โทนกลายเป็นสเกลล์แก้วหรือสีเปลี่ยนไป

อ็อกเทฟสเปกตรัม

- ปิดการใช้งาน Colorize
- ตั้งค่า Pitch เป็น +12 หรือ -12
- เพิ่ม Step และเลือกความละเอียดตามประสิทธิภาพการทำงาน

ผลที่คาดหวัง: ซีรีส์ฮาร์โมนิกที่ถูกติดตามจะเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอ็อกเทฟที่ชัดเจน

ข้อผิดพลาดทั่วไป

แหล่งกำเนิดโพลีโฟนิคหรือเสียงรบกวนสามารถสร้างความสับสนในการติดตามขั้นพื้นฐานได้
คืนการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับบาสที่ความถี่ใกล้เคียงกัน
และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน

ปัจจัยพื้นฐานที่ตามมาอาจให้ฮาร์โมนิกที่เสถียรไม่เพียงพอ คืนการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับสู่ความเป็นกลาง
เปรียบเทียบกับบาสที่ความถี่ใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน

เอฟเฟกต์นี้แตกต่างโดยเจตนาจากการเปลี่ยนระดับเสียงบรอดแบนด์แบบโปร่งใส
ป้อนโน้ตที่ชัดเจนที่ละสักอีนในแต่ละครั้ง ยืนยันคีย์ดนตรีหรือเป้าหมาย
และลดการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงหากผลลัพธ์ไม่เสถียร