

TB Jewel Digger & Finder

Sürüm: 1.3.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Gelen notaları ayarlanmış rezonansa ve ısıtılı kristal benzeri harekete dönüştürür.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Geniş ısıtılı yankılar çoğu zaman her şeyi aydınlatır ve harmonik merkezi gizleyebilir. TB Jewel Digger & Finder bir temel notanın üzerindeki müzikal olarak ilişkili bantları seçer, bunları vurgular veya kaldırır ve seçilen malzemeyi kontrol edilebilir bir kristal katmana gönderir.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Harmonik vurgu veya çıkarmalı tarak hareketi
- Scale-hizalanmış rezonans modelleri
- Tempo senkronize veya ücretsiz filtre animasyonu
- Pitch-kaymış, geciktirilmiş, tersine çevrilmiş kristal taneleri

Nasıl çalışır?

TB Jewel Digger And Finder, kaynaktaki müzikal bilgileri dinler ve çevresinde ayarlanmış rezonansları harekete geçirir. Sonuç, ince perdeli bir haleden, girişin üstüne yapıştırılmak yerine girişle bağlantılıymış hissi veren ısıtılı, kristal benzeri olaylara dönüşebilir.


Base Note ve Scale müzik çerçevesini oluşturur. Find ve Dig kaynağın nasıl tespit edilip ortaya çıkarılacağına karar verirken yoğunluk, rezonans ve hareket kontrolleri olay akışını şekillendirir. Kristal bölüm, daha soyut bir ses tasarımı için rezonans gövdesiyle karıştırılabilen veya kendi başına duyulabilen kendi parlak katmanını ekler.

Hızlı başlangıç

- 1 Base Note ve Scale'yi ayarlayın.
- 2 Find veya Dig'yi seçin.
- 3 Shovel, Density, Q ve Amount'yi ayarlayın.
- 4 Motion ögesini seçin ve Depth/Rate ayarını yapın veya Sync ögesini etkinleştirin.

- 5 Crystal Send ve Crystal Mix'yi yükseltin.
- 6 Pitch ve tahlıl zarfı kontrollerini ayarlayın.
- 7 Yalnızca ayrıntılı dönüş gerekiyorsa Crystal Only kullanın, ardından Mix ve Output ile bitirin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Base Note ve Scale

Base Note C0-C8'i seçer ve Scale hedef adım sınıflarını sınırlar. Bunları şarkının merkezine yerleştirin veya bilinçli olarak zıt bir harita seçin.

Find ve Dig

Find seçilen bantları vurgular; Dig hareketli çentikler ve tarak dokuları oluşturmak için bunları çıkarır. Base Low Cut temel notanın altındaki alanın korunduğunu veya filtrelendiğini belirler.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel ağırlıklandırma/ayırma karakterini seçer. Density hedef sayısını kontrol eder, Q genişliği kontrol eder ve Amount filtre yoğunluğunu ayarlar.

Motion sistemi

Still, arpejler, rampalar, sinüs, kare, üçgen, müzikal rastgele ve kaos hedefleri hareket ettirir. Depth seyahati kontrol eder; Rate serbestçe çalışabilir veya Sync bölümleri barındırmak için çalışabilir.

Crystal motor

Crystal Send seçilen malzemeyi tanelere besler. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random ve Reverse Chance katmanı tanımlar.

Crystal Mix ve Crystal Only

Crystal Mix kristal dönüş seviyesini kontrol eder. Crystal Only normal filtrelenmiş ıslak yolu kaldırırken global Mix hala kuru sinyali koruyabilir.

Output iş akışı

Kuru/son-ıslak dengesi için Mix ve son düzeltme için Output kullanın. Programlar harmonik fenerlerden katedral ışıltısına ve oktav yağmuruna kadar çeşitlilik gösterir.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Amount	Adlandırılmış efektin sesi ne kadar güçlü değiştireceğini ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Base Low Cut	Düşük frekansları ana rezonans bölümüne girmeden önce ortadan kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Base Note	Rezonans modelini oluşturmak için kullanılan kök notayı ayarlar. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Crystal Damp	Kristal parçacıkları koyulaştırır ve yüksek frekanslı kuyruklarını yumuşatır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Crystal Mix	Kristal parçacık katmanının seviyesini ayarlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslemeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.
Crystal Only	Yalnızca kristal katmanını duymanızı sağlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Crystal Send	Kristal parçacık bölümüne ne kadar ses gönderileceğini ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Crystal Spread	Kristal parçacıklarını stereo alana yayar. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımayabilir.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Density	Aynı anda kaç olayın veya katmanın örtüştüğünü ayarlar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Division	Rate Sync açıkken kullanılan tempo bölümünü seçer. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Filter	Rezonansları vurgulamak için Find veya etraflarını oymak için Dig ögesini seçer. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Grain Attack	Bir ses başladığında bu parçanın ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Grain Decay	Bu parçanın kaybolmasının veya geri dönmesinin ne kadar süreceğini ayarlar. Bunu ritime ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.
Grain Delay	Kristal parçacıklarının duyulmadan önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Grain Feedback	İşlenen sesi genişletmek veya yoğunlaştırmak için efekte döndürür. Yavaşça artırın ve çıkış seviyesini izleyin. Giriş durduktan sonra ses büyümeye devam ediyorsa, daha fazla işlem eklemekten önce bu kontrolü azaltın.
Grain Size	Parçacık ayrıntısının veya rastgele değişimin miktarını ayarlar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Mix	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslemeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.
Motion	Rezonans notalarının zaman içinde nasıl hareket edeceğini seçer. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Motion Depth	Rezonans modelinin seçilen ölçek boyunca ne kadar uzağa hareket edeceğini ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
Output	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Pitch	İşlenen sesin perdesini yukarı veya aşağı hareket ettirir. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Q	Seçilen frekans odağının ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Random	Rezonans hareketine ve parçacık desenine çeşitlilik ekler. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Rate	Hareketin ne kadar hızlı tekrarlanacağını ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
Rate Sync	Motion hızını şarkı temposuna kilitler. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
Reverse Chance	İşlenen parçaların geriye doğru oynatılıp oynatılmayacağını veya ne sıklıkla oynatılacağını ayarlar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Scale	Hareketli rezonanslar tarafından kullanılan nota setini seçer. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.
Shovel	Rezonans katmanının malzeme benzeri karakterini seçer. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.

Pratik kullanımlar

Harmonik ışıltı

- Find'yi seçin.
- Base Note ve Scale öğelerini şarkıyla eşleştirin.
- Orta düzeyde Density ve Q kullanın.
- Crystal Pitch'yi +12 yarım tonlara ayarlayın ve Crystal Mix'yi kademeli olarak yükseltin.

Beklenen sonuç: Harmonik olarak seçilen içerikten parlak bir oktav katmanı büyür.

Hareketli spektral oyma

- Dig'yi seçin.
- Bir arpej veya rampa seçin Motion.
- Amount ve Q'yu yükseltin.
- Crystal Mix değerini düşük tutun veya kapalı tutun.

Beklenen sonuç: Kaynak, büyük bir yankı kuyruğu olmadan, ölçekle ilgili animasyonlu çentikler geliştirir.

Yaygın tuzaklar

Yanlış anahtar veya ölçek seçimleri kasıtlı ancak uyumsuz rezonanslar yaratabilir. Eklenti her defasında net bir notayla besleyin, müzik anahtarını veya hedefi onaylayın ve sonuç kararsız hale gelirse düzeltmeyi veya varyasyonu azaltın.

High geri besleme ve yoğun taneler düzeyinde birikme yapabilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Tempo senkronizasyonu, geçerli ana bilgisayar tempo bilgisi gerektirir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.