

TB Step Shifter

Sürüm: Current | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Tüm sesi alışlagelmiş şekilde değiştirmeden yeni perde ve ton oluşturmak için seçilen harmonikleri hareket ettirir.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Geleneksel perde kaydırma, her spektral bileşeni birlikte hareket ettirir. TB Step Shifter perdeli bir kaynağı izler, harmonik serisini tanımlar ve seçilen harmoniklerin yerini değiştirir. Bu, orijinal zamanlamanın ve Colorize modunda temel zamanlamanın daha fazlasını korurken perde hareketine veya üst harmonik yeniden renklendirmeye olanak tanır.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Harmonik seri aktarımı
- Topraklanmış bir temel ile üst harmonik yeniden renklendirme
- Fast veya hassas analiz çözünürlüğü
- Sürekli kuru/ıslak ve harmonik seçim kontrolü

Nasıl çalışır?

TB Step Shifter, tüm sinyali bir blok halinde kaydırmak yerine seçilen harmonik ayrıntıyı ayrı adımlarla taşır. Bu, hem perde izlenimini hem de tonu değiştirerek animasyonlu armoniler, sentetik kenarlar ve oyun benzeri veya mekanik hareketler yaratırken orijinal kimliğin bir kısmını korur.

Pitch geniş yönü belirler, Step her hareketin boyutunu belirler ve Resolution spektrumun ne kadar ince bölüneceğine karar verir. Colorize ortaya çıkan tonu değiştirir ve Mix kuru kaynağı geri yükler. Basit, sürekli bir sesle başlayın, böylece adım düzeninin karmaşık malzeme üzerinde kullanılmadan önce duyulması kolay olur.

Hızlı başlangıç

- 1 Temiz, net perdeli, monofonik bir kaynak kullanın.
- 2 Hareketli çizgiler için Fast veya sürekli tonlar için Fine seçeneğini seçin.
- 3 Pitch'yi ayarlayın.

- 4 Yeterli harmonik hareket edene kadar Step değerini yükseltin.
- 5 Tam nota değişimi yerine tınısal geçiş için Colorize seçeneğini etkinleştirin.
- 6 Bağlamda Mix değerini ayarlayın.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Pitch

Seçilen harmonik yapının ne kadar uzağa ve hangi yöne kaydırılacağını ayarlar.

Step

Harmonik yapının ne kadarının yer değiştirmeye katıldığını kontrol eder. Daha düşük değerler daha az bileşeni etkiler; daha yüksek değerler serinin daha fazlasını dönüştürür.

Colorize

Kapalıyken, algılanan harmonik seri bir perde etkisi olarak kaydırılır. Açık olduğunda, üst harmonikler hareket ederken temel topraklanmış kalabilir ve yeni bir tını kimliği yaratılabilir.

Resolution

Fast daha hızlı yanıt verir ve değişen notlara uyum sağlar; Fine daha ayrıntılı analiz kullanır ve istikrarlı, sürdürülebilir materyallere uygundur.

Mix ve Programlar

Mix yeniden yapılanmayı orijinalle harmanlıyor. Programlar temiz oktav, beşinci, derin oktav, alt ağırlık, harmonik cam ve sıcak patinayı kapsar.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Colorize	Kaydırılan harmoniklere daha sıcak, daha renkli bir karakter ekler. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Mix	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslmeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.
Pitch	İşlenen sesin perdesini yukarı veya aşağı hareket ettirir. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Resolution	Daha hızlı tepkiyi veya daha ince harmonik ayrıntıyı seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Step	Harmonik serinin hangi kısmının Pitch kontrolü tarafından taşınacağını seçer. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.

Pratik kullanımlar

Harmonik renk

- Colorize'yi etkinleştirin.
- Pitch'yi +7 veya +12 yarım tonlara ayarlayın.
- Orta Step ve Fine çözünürlüğünü kullanın.
- Tam ıslaklığın altında karıştırın.

Beklenen sonuç: Üst tonlar camsı veya değişken bir renk alırken notanın merkezi tanınabilir kalır.

Spektral oktav

- Colorize'yi devre dışı bırakın.
- Pitch ögesini +12 veya -12 olarak ayarlayın.
- Step değerini artırın ve performansı takip eden çözünürlüğü seçin.

Beklenen sonuç: İzlenen harmonik seri, belirgin bir oktav dönüşümüne doğru hareket eder.

Yaygın tuzaklar

Polifonik veya gürültülü kaynaklar temel izlemeyi karıştırabilir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Çok düşük temeller yeterince kararlı harmonikler sağlayamayabilir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Etki, şeffaf geniş bant perde değiştirmeden kasıtlı olarak farklıdır. Eklenti her defasında net bir notayla besleyin, müzik anahtarını veya hedefi onaylayın ve sonuç kararsız hale gelirse düzeltmeyi veya varyasyonu azaltın.