

# TB Distortion

Phiên bản: 1.3.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

## Tổng quan

**Tạo ra mọi thứ từ sự ám áp nhẹ nhàng đến sự chia tay mạnh mẽ và hòa quyện với âm thanh gốc.**

### Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Một đường cong biến dạng hiếm khi bao gồm độ bão hòa tinh tế, sự gây hấn của loa bị hỏng, chuyển động kỹ thuật số bị gấp và động lực phản ứng. TB Distortion kết hợp động cơ truyền động chính với lớp TB được kiểm soát độc lập để màu sắc có thể được tạo song song thay vì buộc phải thông qua một thuật toán nối tiếp.

### Những gì bạn có thể mong đợi

- Làm giàu sóng hài có kiểm soát
- Kết cấu cắt và gấp mạnh mẽ
- Input-chuyển động biến dạng đáp ứng
- Nhân vật song song tập trung vào băng tần mà không gây sát thương cấp thấp không cần thiết

## Nó hoạt động như thế nào

TB Distortion định hình lại dạng sóng để các hài âm mới xuất hiện xung quanh âm gốc. Cài đặt nhẹ nhàng làm cho nguồn có cảm giác ấm hơn và dày đặc hơn; cài đặt mạnh hơn sẽ làm phẳng và chia nhỏ các đỉnh cho đến khi hiệu ứng trở thành một phần rõ ràng của thiết kế âm thanh.

Kiểu biến dạng thiết lập kết cấu cơ bản, trong khi Drive xác định mức độ khó mà nguồn đi vào kết cấu đó. Các điều khiển tập trung Tone quyết định phần nào của âm thanh trở nên mạnh mẽ, các điều khiển cường độ giúp cho kết quả không có cảm giác bị phẳng và Mix trả lại nhiều nguồn sạch nhất cần thiết để có độ rõ nét và tác động.

## Bắt đầu nhanh

- 1 Đặt Mix ướt hoàn toàn trong khi tìm hiểu ký tự biến dạng và giữ khoảng trống đầu ra an toàn.
- 2 Chọn Drive Type và nâng Drive lên kết cấu lõi mong muốn.
- 3 Đặt Low và High để bảo vệ hoặc nhấn mạnh một dải.

- 4** Điều chỉnh Dynamics cho chuyển động phản ứng.
- 5** Thêm TB Drive và chọn loại của nó.
- 6** Quay lại Mix để sử dụng song song, sau đó khớp cấp độ Output.

## Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

### Chính Drive và Drive Type

Drive cấp dữ liệu Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape hoặc Fold định hình. Soft và Tube là lũy tiến; Hard và Fuzz đột ngột hơn; Tape làm tròn quá độ; Fold tạo ra sự đảo ngược phi tuyến tính phức tạp.

### Dynamics

Cài đặt Dynamics âm và dương thay đổi cường độ biến dạng theo mức đầu vào. Trước tiên hãy sử dụng các giá trị nhỏ; cực đoan có thể phóng đại chuyển động.

### Lớp TB

TB Drive điều khiển lớp ký tự song song. Các loại Level, Sample, Time và Bias giới thiệu các hành vi có biên độ, bước, thay đổi theo thời gian hoặc không đối xứng khác nhau.

### Low và High tập trung

Giới hạn tiêu điểm dốc xác định vùng nào được nhấn mạnh bởi cấu trúc biến dạng. Nâng Low để bảo vệ âm trầm phụ; hạ thấp High để tránh kết quả bị xì hơi.

### Mix và Output

Mix kết hợp đường dẫn đã xử lý hoàn chỉnh với đường dẫn gốc. Output bù mức để quyết định âm sắc không bị nhầm lẫn với âm lượng.

### Chương trình nhà máy

Các chương trình chuyển từ nhiệt sạch và hiện tượng nở ống sang vết nứt đi-ốt, cuộn dây bị mòn, chuyển động gấp và hồng sóng vô tuyến. Hãy coi chúng như định tuyến và điểm bắt đầu của giai đoạn đạt được.

## Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

| Kiểm soát         | Nó làm gì và khi nào sử dụng nó                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>     | Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phán xét sự khác biệt.                                       |
| <b>Drive</b>      | Đặt mức độ âm thanh được đẩy sang màu sắc hài hòa hoặc độ biến dạng. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khác nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp. |
| <b>Drive Type</b> | Chọn ký tự biến dạng chính, từ mềm và ấm đến cứng hoặc gấp. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khác nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.          |
| <b>Dynamics</b>   | Thay đổi mức độ biến dạng theo cấp độ chơi. Các giá trị âm và dương tạo ra các loại chuyển động khác nhau. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.                   |
| <b>High</b>       | Đặt tần số cao nhất có trong vùng biến dạng tập trung. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.                                                                       |
| <b>Low</b>        | Đặt tần số thấp nhất có trong vùng biến dạng tập trung. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.                                                                      |
| <b>Mix</b>        | Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.                                                                            |
| <b>Output</b>     | Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.                                       |

| Kiểm soát       | Nó làm gì và khi nào sử dụng nó                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Program</b>  | Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn. |
| <b>TB Drive</b> | Thêm lớp ký tự biến dạng song song thứ hai. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.                                  |
| <b>TB Type</b>  | Chọn cách lớp TB song song thay đổi âm thanh. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.                                                                                              |

# Công dụng thực tế

## Giọng hát song song

- Chọn Tube hoặc Tape.
- Nâng Low lên để giữ cho âm mưu luôn sạch sẽ.
- Thêm một lớp Bias hoặc Sample TB nhỏ.
- Giảm Mix cho đến khi chuyển hướng vẫn rõ ràng.

Kết quả mong đợi: Giọng hát trở nên khản trương và chi tiết hài hòa trong khi vẫn dễ hiểu.

## Vòng trống bị phá hủy

- Chọn Fold hoặc Fuzz.
- Drive cứng và thu hẹp phạm vi lấy nét.
- Sử dụng ký tự Time hoặc Sample TB.
- Tự động hóa Mix cho quá trình chuyển đổi.

Kết quả mong đợi: Vòng lặp trở nên không ổn định và hung hãn trong khi đường đi khô ráo có thể duy trì lực tác động.

## Những cạm bẫy thường gặp

Cài đặt High Drive và Fold có thể tạo ra hiện tượng răng cưa và tăng cấp độ mạnh. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Bảo vệ mức độ giám sát trước khi thay đổi cài đặt trước. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Sử dụng Output để so sánh ở mức âm lượng bằng nhau. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.