

TB Volume

版本: 1.2.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

精确调节电平，同时保持立体声图像稳定并保护输出峰值。

这个插件解决什么问题

简单的增益级对于自动化、微调和电平匹配很有用，但许多实用程序围绕它进行计量和路由，这会减慢基本工作的速度。TB Volume 保留一个基础电平值，并允许在 dB 或等响度百分比刻度中查看它，而无需在模式切换时更改声音。

您可以期待什么

- Fast 和可重复的水平修剪
- Mode 无增益跳跃切换
- Clean 一个标准化控制的自动化
- 已部署设计中的 Stereo 链接峰值保护

它是如何运作的


TB Volume 是一个用于精确电平变化的受控增益级。它可以调整响度，同时保持立体声通道之间的关系稳定，使其适合自动化、匹配部分或在不添加音调的情况下创建干净的淡入淡出。

选择与任务相匹配的操作模式，设置所需的级别，并在变化可能产生新的过载时使用峰值保护。在完整的混音中判断结果：技术上相同的阅读仍然可能感觉不同，具体取决于安排和周围的材料。

快速启动

- 1 选择 dB 或百分比显示。
- 2 在监控下游总线的同时设置电平。
- 3 使用旁路进行真实电平比较。
- 4 在 Normalized Level 上编写自动化。
- 5 留出净空高度；不要依赖峰值保护来进行常规增益分级。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

Mode

dB 模式使用传统的增益显示，而百分比模式以简化的比例呈现相同的基础水平。更改 Mode 会更改演示文稿，而不是当前音频级别。

Normalized Level

Normalized Level

由所选显示模式映射。它的中心位置是中性参考，因此更改显示不会产生增益跳跃。

峰值保护

部署的设计包括立体声链接的样本峰值保护，具有接近满量程的短前瞻。将其视为安全因素，而不是母带限制器。

自动化

自动实现淡入淡出和场景变化的标准化级别。由于两种显示模式处理相同的值，因此不要期望 dB 和百分比有单独的自动化通道。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。 与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Mode	选择插件或当前部分的行为方式。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Normalized Level	当首选百分比式控制时，以简单的从 0 到 1 的刻度设置输出级别。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。

实际用途

Level 匹配

- 将 TB Volume 放在正在评估的处理器之后。
- 调整电平直到旁路和处理后的响度匹配。
- 匹配后才做出色调决定。

预期结果: 比较反映了处理特性, 而不是声音越大越好的偏见。

Simple 淡出

- 选择首选的显示模式。
- 自动化 Normalized Level 从沉默到目标。
- 使用 DAW 曲线形状定义淡入淡出。

预期结果: 使用一个自动化通道创建干净的立体声链接淡入淡出。

常见陷阱

峰值保护并不是真正的峰值母带控制。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入, 然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。

百分比是显示映射, 而不是每个源的线性感知响度。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。

大幅提升提高了本底噪声和下游处理水平。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入, 然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。