

# TB Exciter

Versi: 1.1.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-11

## Ikhtisar

**Membuka ujung atas yang membosankan dan menambahkan udara, kejernihan, dan detail harmonik yang terkontrol tanpa memisahkan suara aslinya.**

### Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

EQ tingkat tinggi hanya dapat meningkatkan kecerahan yang sudah ada, dan saturasi pita penuh dapat mengaburkan sumber saat mencoba menambahkan detail. TB Exciter menjaga sinyal asli tetap utuh dan menambahkan lapisan frekuensi atas khusus, memberikan musisi dan perancang suara cara cepat untuk mengungkapkan udara, artikulasi, dan polesan tanpa membangun kembali keseluruhan nada.

### Apa yang dapat Anda harapkan

- Ujung atas yang lebih jernih dan terbuka tanpa menipiskan sumbernya
- Pilihan antara kehangatan bulat dan definisi harmonis yang tajam
- Pelebaran stereo yang hanya memengaruhi lapisan frekuensi tinggi tambahan
- Titik awal cepat untuk mix, vokal, drum, dan instrumen

## Bagaimana cara kerjanya

TB Exciter menjaga sinyal asli tetap utuh dan membangun lapisan frekuensi atas terpisah di sampingnya. Lapisan tersebut menggabungkan bukaan halus pada ujung atas dengan harmonik baru tingkat rendah, sehingga hasilnya dapat mengungkapkan detail yang tidak dapat dihasilkan oleh high-shelf boost sederhana sekaligus menghindari perubahan nada luas pada saturasi pita penuh.

Bright mengatur seberapa banyak lapisan tambahan yang terdengar, Clarity mengubah tekstur harmonisnya dari bulat dan hangat menjadi terang dan jernih, dan Focus memutuskan apakah itu dimulai di wilayah kehadiran atau tetap di sekitar udara tertinggi. Width hanya menyebarkan lapisan tambahan, sedangkan Level menyelesaikan pencocokan penguatan tanpa memindahkan pusat stereo asli.

## Mulai cepat

- 1 Pilih Factory Default atau preset Pabrik khusus sumber.
- 2 Naikkan atau turunkan Bright hingga ujung atas terbuka tanpa menjadi acara utama.
- 3 Pindahkan Focus untuk memutuskan apakah efeknya mendukung kehadiran dan serangan atau hanya udara tertinggi.
- 4 Gunakan Clarity untuk memilih kilauan yang lebih bulat atau kilauan yang lebih bersih.
- 5 Sesuaikan Width hanya pada materi stereo, lalu gunakan Level untuk mencocokkan kenyaringan yang dilewati.
- 6 Dengarkan secara lengkap dan simpan sesi setelah sumber mempertahankan peran aslinya.

## Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

### Bright, Clarity, dan Focus

Bright menyetel berapa banyak detail frekuensi atas yang ditambahkan. Clarity mengubah tekstur harmonik baru dari bulat dan hangat menjadi terang dan jernih. Focus memutuskan apakah efeknya mencakup kehadiran dan serangan atau tetap terkonsentrasi pada udara dan kemilau.

### Width dan Level

Width hanya mengubah penyebaran stereo dari lapisan frekuensi atas yang ditambahkan, membiarkan pusat dan penempatan asli tetap utuh. Level memangkas hasil akhir untuk ruang kepala dan perbandingan bypass yang adil.

### Pemilih preset pabrik

Tiga puluh preset Pabrik disusun menjadi grup Esensial, Mix / Master, Vokal, Drum, dan Instrumen. Mengedit preset yang dimuat akan menambahkan tanda bintang pada namanya; memilihnya lagi akan mengembalikan nilai aslinya.

## Koleksi preset pabrik

Essential: Factory Default, Barely There, Soft Gold, Mono Sparkle, Open Air, Dark Track Rescue.  
Mix / Master: Mix Bus Polish, Mix Bus Clarity, Warm Master Silk, Clear Master Air,  
Dense Mix Unveil, Vintage Top Glue. Vocal: Lead Vocal Air, Intimate Vocal Glow,  
Female Vocal Shine, Male Vocal Presence, Background Vocal Wide, Breath & Whisper. Drums:  
Drum Bus Snap, Snare Crack, Cymbal Silk, Cymbal Detail, Percussion Wide, Lo-Fi Hats Restore.  
Instruments: Acoustic String Detail, Electric Guitar Edge, Piano Hammer Air, Synth Halo,  
Bass Definition, Orchestral Sheen.

## Tampilan nilai aktif dan bidang kilau

Pembacaan tengah menunjukkan kontrol yang dipilih saat ini dan nilainya. Sparkle Field animasi mencerminkan lima pengaturan kontrol sebagai umpan balik visual; ini bukan spektrum masukan atau pengukur level.

## Interaksi kenop dan pemanggilan kembali sesi

Seret secara vertikal untuk menyesuaikan kenop dan klik dua kali untuk kembali ke default Pabrik. Kontrol mencakup fokus keyboard, nama yang dapat diakses, deskripsi, dan keterangan alat. Sesi DAW memanggil kembali kelima nilai kontrol dan status prasetel Pabrik yang dipilih.

## Bypass

Bypass DAW memberikan perbandingan langsung sekaligus menjaga jalur pemrosesan tetap selaras. Cocokkan tingkat mendengarkan akhir dengan Level sebelum memutuskan apakah kecerahan tambahan benar-benar membantu.

## Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

| Kontrol        | Apa fungsinya dan kapan menggunakannya                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bright</b>  | Menyetel berapa banyak lapisan frekuensi atas khusus yang ditambahkan di samping sinyal asli. Atur ini terlebih dahulu. Naikkan hingga sumbernya terbuka, lalu mundurkan jika nafas, desisan, simbal, atau konsonan mulai mendominasi.                                                                                   |
| <b>Bypass</b>  | Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Cocokkan Level terlebih dahulu, lalu bandingkan bagian pendek yang sama dengan bypass agar kenyaringan ekstra tidak disalahartikan sebagai nada yang lebih baik.                                                           |
| <b>Clarity</b> | Mengubah tekstur harmonis tambahan dari bulat dan hangat menjadi ringan, jernih, dan berkilau. Pilih tekstur setelah Bright dan Focus dekat. Turunkan untuk membuat cat kuku berbentuk bulat; naikkan untuk mendapatkan tepian yang lebih ringan dan lebih eksplisit.                                                    |
| <b>Focus</b>   | Memilih di mana lapisan frekuensi atas dimulai. Pengaturan yang lebih rendah mencapai kehadiran dan serangan; pengaturan yang lebih tinggi berkonsentrasi pada udara dan kilau. Pindahkan lebih rendah ketika kehadiran dan serangan membutuhkan bantuan, atau lebih tinggi ketika hanya udara dan kemilau yang berubah. |
| <b>Level</b>   | Menyetel tingkat keluaran akhir setelah lapisan asli dan lapisan tambahan digabungkan. Gunakan itu untuk ruang kepala dan perbandingan bypass yang adil; plug-in tidak menyertakan pembatas akhir.                                                                                                                       |
| <b>Width</b>   | Hanya mengubah penyebaran stereo dari lapisan frekuensi atas yang ditambahkan sambil membiarkan gambar asli tetap di tempatnya. Gunakan pada materi stereo setelah nada ditetapkan, dan periksa mono sebelum mempertahankan penyebaran yang ekstrim.                                                                     |

## Kegunaan praktis

### Penyempurnaan mix atau master

- Mulailah dengan Mix Bus Polish, Warm Master Silk, atau Clear Master Air.
- Gunakan pengaturan Bright yang terkendali dan pertahankan Focus di bagian atas sumber.
- Simpan Width dekat dengan gambar asli dan cocokkan Level dengan hati-hati agar tidak dilewati.

Hasil yang diharapkan: Campurannya terasa lebih terbuka dan selesai sementara bagian tengah, bawah, dan keseimbangan keseluruhannya tetap stabil.

### Karakter airy pada vokal utama

- Mulailah dengan Lead Vocal Air atau Intimate Vocal Glow.
- Gunakan Focus untuk memisahkan nafas dan artikulasi yang berguna dari konsonan kasar.
- Pilih Clarity agar sesuai dengan suaranya, lalu pertahankan Width agar vokal tetap berada di tengah.

Hasil yang diharapkan: Kata-kata dan nafas terbaca lebih jelas tanpa membuat suara terasa terputus dari campurannya.

### Vokal latar atau pad halo

- Pilih Background Vocal Wide atau Synth Halo.
- Atur Bright dan Clarity sebelum memperluas lapisan tambahan.
- Tingkatkan Width hanya hingga bagian tengah memiliki ruang dan tepi stereo tetap stabil dalam mono.

Hasil yang diharapkan: Tekstur tambahan yang tinggi mengelilingi suara utama sementara sumber aslinya tetap berada di tengah.

### Detil akustik

- Mulailah dengan Acoustic String Detail atau Piano Hammer Air.
- Turunkan Focus hingga detail petik, senar, atau palu menjadi lebih mudah dibaca.
- Mundur Bright jika penanganan kebisingan atau desisan ruangan mulai menarik perhatian.

Hasil yang diharapkan: Detail performa kecil kembali tanpa mengubah instrumen menjadi lapisan yang rapuh atau diproses secara berlebihan.

## Penyelamatan trek gelap

- Mulailah dengan Dark Track Rescue atau Bass Definition.
- Pindahkan Focus lebih rendah untuk mencapai keberadaan dan juga udara.
- Gunakan pengaturan Clarity yang lebih jelas hanya jika sumber masih memerlukan definisi, lalu kurangi Level untuk ruang kepala.

Hasil yang diharapkan: Sumber terselubung bergerak maju dan menjadi lebih mudah ditempatkan tanpa kehilangan bobot frekuensi rendahnya.

## Kesalahan umum

TB Exciter bukan de-esser atau penghilang derau; desis, sibilan, dan simbal yang kasar dapat menjadi lebih jelas saat frekuensi tinggi dibuka. Atasi masalahnya terlebih dahulu dengan editing, EQ, atau de-essing, lalu tambahkan hanya tingkat kecerahan yang masih dapat diterima oleh sumber yang sudah dibersihkan.

Jika lapisan yang ditambahkan terdengar seperti efek distorsi terpisah, pemrosesannya lebih kuat daripada yang didukung sumbernya. Turunkan Bright terlebih dahulu, lalu gerakkan Clarity ke arah yang lebih bulat sebelum mengubah sisa bunyinya.

Width hanya mengubah lapisan stereo yang ditambahkan dan oleh karena itu memiliki sedikit efek praktis pada sumber mono. Nilai Width pada materi stereo dan gunakan Bright, Focus, dan Clarity untuk perubahan yang berarti pada sumber mono.

Tidak ada pembatas internal; Pengaturan Bright, Width, dan Level yang kuat dapat menggunakan lebih banyak ruang kepala daripada yang diharapkan. Kurangi Level dan tinggalkan ruang kepala keluaran sebelum meningkatkan Bright atau Width lagi.

Kenyaringan ekstra dapat membuat pengaturan apa pun tampak lebih mengesankan meskipun nadanya tidak lebih baik. Pangkas Level hingga dilewati dan pemutaran aktif terasa sama kerasnya, lalu bandingkan nada dan detailnya.