

TB Exciter

Sürüm: 1.1.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-11

Genel Bakış

Donuk bir üst ucu açar ve orijinal sesi ayırmadan hava, netlik ve kontrollü harmonik ayrıntı ekler.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Yüksek raflı bir EQ yalnızca halihazırda mevcut olan parlaklığı artırabilir ve tam bant doygunluğu, ayrıntı eklemeye çalışırken kaynağı bulanıklaştırabilir. TB Exciter orijinal sinyali sağlam tutar ve özel bir üst frekans katmanı ekleyerek müzisyenlere ve ses tasarımcılarına tüm tonu yeniden oluşturmada havayı, artikülasyonu ve cilayı ortaya çıkarmanın hızlı bir yolunu sunar.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Kaynağı inceltmeden daha net, daha açık üst uç
- Yuvarlatılmış sıcaklık ve net harmonik tanım arasında seçim
- Yalnızca eklenen üst frekans katmanını etkileyen stereo genişletme
- Miksler, vokaller, davullar ve enstrümanlar için hızlı başlangıç noktaları

Nasıl çalışır?

TB Exciter orijinal sinyali sağlam tutar ve yanında ayrı bir üst frekans katmanı oluşturur. Bu katman, üst ucun yumuşak bir açıklığını düşük seviyeli yeni harmoniklerle birleştirir; böylece sonuç, tam bant doygunluğunun geniş ton değişimini önlerken basit bir yüksek raf yükseltmesinin yaratamayacağı ayrıntıları ortaya çıkarabilir.

Bright eklenen katmanın ne kadarının duyulacağını ayarlar, Clarity harmonik dokusunu yuvarlak ve sıcaktan hafif ve berraka doğru değiştirir ve Focus varlık bölgesinde mi başlayacağına yoksa en yüksek hava çevresinde mi kalacağına karar verir. Width yalnızca eklenen katmanı dağıtırken, Level orijinal stereo merkezini hareket ettirmeden kazanç eşleşmesini bitirir.

Hızlı başlangıç

- 1 Factory Default veya kaynağa özel bir Fabrika ön ayarını seçin.
- 2 Ana etkinlik haline gelmeden üst kısım açılana kadar Bright'yi yükseltin veya indirin.
- 3 Efektin varlığı ve saldırıyı mı yoksa yalnızca en yüksek havayı mı desteklediğine karar vermek için Focus hareket ettirin.
- 4 Daha yuvarlak bir parlaklık veya daha temiz bir ışıltı seçmek için Clarity kullanın.
- 5 Width ögesini yalnızca stereo malzeme üzerinde ayarlayın, ardından atlanan ses yüksekliğini eşleştirmek için Level ögesini kullanın.
- 6 Düzenlemenin tamamını dinleyin ve kaynak orijinal rolünü koruduğunda oturumu kaydedin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Bright, Clarity ve Focus

Bright ne kadar üst frekans ayrıştırısının ekleneceğini ayarlar. Clarity yeni harmonik dokuyu yuvarlak ve sıcaktan hafif ve net hale getiriyor. Focus, etkinin mevcudiyete ulaşip saldırmadığına veya havaya ve parlaklığa odaklanıp yoğunlaşmayacağına karar verir.

Width ve Level

Width yalnızca eklenen üst frekans katmanının stereo yayılımını değiştirerek orijinal merkezi ve yerleşimi olduğu gibi bırakır. Level, boşluk payı ve adil bir bypass karşılaştırması için tamamlanan sonucu kısaltır.

Fabrika ön ayarı seçici

Otuz Fabrika ön ayarı Temel, Mix / Master, Vokal, Davul ve Enstrümanlar grupları halinde düzenlenmiştir. Yüklenecek bir ön ayarın düzenlenmesi, adına bir yıldız işareti ekler; tekrar seçildiğinde orijinal değerleri geri yüklenir.

Fabrika ön ayarı koleksiyonu

Essential: Factory Default, Barely There, Soft Gold, Mono Sparkle, Open Air, Dark Track Rescue.
Mix / Master: Mix Bus Polish, Mix Bus Clarity, Warm Master Silk, Clear Master Air,
Dense Mix Unveil, Vintage Top Glue. Vocal: Lead Vocal Air, Intimate Vocal Glow,
Female Vocal Shine, Male Vocal Presence, Background Vocal Wide, Breath & Whisper. Drums:
Drum Bus Snap, Snare Crack, Cymbal Silk, Cymbal Detail, Percussion Wide, Lo-Fi Hats Restore.
Instruments: Acoustic String Detail, Electric Guitar Edge, Piano Hammer Air, Synth Halo,
Bass Definition, Orchestral Sheen.

Etkin değer göstergesi ve parlıltı alanı

Merkezi okuma o anda seçili olan kontrolü ve değerini gösterir. Animasyonlu Işıltı Alanı, beş kontrol ayarını görsel geri bildirim olarak yansıtır; bir giriş spektrumu veya seviye ölçer değildir.

Düğme etkileşimi ve oturum hatırlama

Bir düğmeyi ayarlamak için dikey olarak sürükleyin ve Fabrika varsayılanına dönmek için çift tıklayın. Kontroller klavye odağını, erişilebilir adları, açıklamaları ve araç ipuçlarını içerir. DAW oturumu, beş kontrol değerinin tümünü ve seçilen Fabrika ön ayar durumunu geri çağırır.

Bypass

DAW bypass'ı, işleme yolunu hizalı tutarken doğrudan bir karşılaştırma sağlar. Eklenen parlaklığın gerçekten yardımcı olup olmadığına karar vermeden önce son dinleme düzeyini Level ile eşleştirin.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bright	Orijinal sinyalin yanına tahsis edilmiş üst frekans katmanının ne kadarının eklendiğini ayarlar. İlk önce bunu ayarlayın. Kaynak açılıncaya kadar kaldırın, ardından nefes, tıslama, ziller veya ünsüz sesler hakim olmaya başlarsa geri çekilin.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Önce Level'yi eşleştirin, ardından aynı kısa pasajı bypass ile karşılaştırın, böylece ekstra ses yüksekliğinin daha iyi tonla karıştırılmaması sağlanır.
Clarity	Eklenen harmonik dokuyu yuvarlak ve sıcaktan hafif, berrak ve ışıltılıya dönüştürür. Bright ve Focus yaklaştıktan sonra dokuyu seçin. Yuvarlak cila için indirin; daha hafif, daha belirgin bir kenar için kaldırın.
Focus	Üst frekans katmanının nerede başlayacağını seçer. Daha düşük ayarlar varlık ve saldırıya ulaşır; daha yüksek ayarlar havaya ve parlaklığa odaklanır. Varlık ve saldırının yardıma ihtiyacı olduğunda onu aşağıya, yalnızca hava ve parlaklığın değişmesi gerektiğinde yukarıya taşıyın.
Level	Orijinal ve eklenen katmanlar birleştirildikten sonraki son çıktı düzeyini ayarlar. Boşluk payı ve adil bir bypass karşılaştırması için bunu kullanın; eklenti bir son sınırlayıcı içermez.
Width	Orijinal görüntüyü yerinde bırakırken yalnızca eklenen üst frekans katmanının stereo yayılımını değiştirir. Ton yerleştikten sonra stereo malzeme üzerinde kullanın ve aşırı yayılmadan önce monoyu kontrol edin.

Pratik kullanımlar

Mix veya master son dokunuşları

- Mix Bus Polish, Warm Master Silk veya Clear Master Air ile başlayın.
- Kısıtlanmış bir Bright ayarı kullanın ve Focus değerini kaynağın üst kısmında tutun.
- Width'yi orijinal görüntüye yakın tutun ve Level'yi bypass'a karşı dikkatli bir şekilde eşleştirin.

Beklenen sonuç: Karışım daha açık ve tamamlanmış bir his verirken, ortası, alt ucu ve genel dengesi sabit kalıyor.

Ana vokal için ferahlık

- Lead Vocal Air veya Intimate Vocal Glow ile başlayın.
- Yararlı nefesi ve artikülasyonu sert ünsüzlerden ayırmak için Focus kullanın.
- Sese uyması için Clarity öğesini seçin, ardından sesin tam olarak merkezde kalması için Width'yi ölçülü tutun.

Beklenen sonuç: Sesin miksajdan kopuk olduğu hissine yol açmadan kelimeler ve nefes daha net okunur.

Destek vokal veya pad halesi

- Background Vocal Wide veya Synth Halo'yi seçin.
- Eklenen katmanı genişletmeden önce Bright ve Clarity'yi ayarlayın.
- Width değerini yalnızca merkezde yer kalana ve stereo kenarlar mono olarak sabit kalana kadar artırın.

Beklenen sonuç: Eklenen yüksek doku ana sesi çevrelerken, orijinal kaynak sıkı bir şekilde merkezde kalır.

Akustik detay

- Acoustic String Detail veya Piano Hammer Air ile başlayın.
- Focus'yi, pena, tel veya çekiç ayrıntılarının okunması kolaylaşınca kadar indirin.
- Eğer elleçleme gürültüsü veya oda tıslaması dikkat çekmeye başlarsa, Bright geri dönün.

Beklenen sonuç: Küçük performans ayrıntıları, enstrümanı kırılğan veya aşırı işlenmiş bir katmana dönüştürmeden geri döner.

Karanlık para kurtarma

- Dark Track Rescue veya Bass Definition ile bařlayın.
- Havanın yanı sıra mevcudiyete de ulaşmak için Focus daha ařağı hareket ettirin.
- Yalnızca kaynağın hâlâ tanımlanması gerekiyorsa daha net bir Clarity ayarı kullanın, ardından boşluk payı için Level deęerini azaltın.

Beklenen sonuç: Örtülü bir kaynak ileri doęru hareket eder ve düşük frekans ağırlığını kaybetmeden yerleřtirilmesi daha kolay hale gelir.

Yaygın tuzaklar

TB Exciter bir de-esser veya gürültü giderici değildir; tıslama, ısıklık sesi ve sert ziller üst uç açıldığında daha belirgin hale gelebilir. Önce düzenleme, EQ veya de-essing ile sorunu kontrol edin, ardından yalnızca temizlenen kaynağın destekleyebileceği parlaklığı ekleyin.

Eklenen katman ayrı bir distorsiyon efekti gibi ses çıkarıyorsa işleme, kaynağın destekleyebileceğinden daha güçlüdür. Önce Bright'yi indirin, ardından sesin geri kalanını değiştirmeden önce Clarity'yi daha yuvarlak tarafa doğru hareket ettirin.

Width yalnızca eklenen stereo katmanını değiştirir ve bu nedenle mono kaynak üzerinde çok az pratik etkisi vardır. Stereo malzeme üzerinde Width değerini değerlendirin ve mono kaynaklarda anlamlı değişiklikler için Bright, Focus ve Clarity kullanın.

Dahili sınırlayıcı yoktur; güçlü Bright, Width ve Level ayarları beklenenden daha fazla boşluk payı kullanabilir. Level değerini azaltın ve Bright veya Width değerini tekrar artırmadan önce çıktı boşluğunu bırakın.

Ekstra ses yüksekliği, ton daha iyi olmasa bile herhangi bir ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir. Baypas edilmiş ve aktif oynatmanın eşit derecede yüksek olduğunu hissedene kadar Level kırpın, ardından tonu ve ayrıntıyı karşılaştırın.