


TB Volume

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um utilitário de nível estéreo vinculado com dB e modos de exibição percentual, além de proteção de pico de saída.



Versão do catálogo: 1.2.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 3

1. Finalidade do produto

Um utilitário de nível estéreo vinculado com dB e modos de exibição percentual, além de proteção de pico de saída.

Um estágio de ganho simples é útil para automação, ajuste e correspondência de nível, mas muitos utilitários o cercam com medição e roteamento que retardam o trabalho básico. TB Volume mantém um valor de nível subjacente e permite que ele seja visualizado em dB ou em uma escala percentual inspirada em volume igual, sem alterar o som quando os modos mudam.

Que resultado ele cria

- Fast e ajuste de nível repetível
- Mode comutação sem salto de ganho
- Clean automação de um endpoint normalizado
- Proteção de pico vinculada a Stereo no projeto implantado

Fluxo de sinal

Input -> mapeamento de nível normalizado exibido como dB ou porcentagem -> proteção de saída vinculada a estéreo -> saída

2. Guia completo de recursos

Mode

O modo dB exibe uma faixa de ganho convencional; O modo percentual exibe o mesmo nível normalizado subjacente em uma escala de 0 a 300%. Alterar Mode altera a apresentação, não o nível de áudio atual.

Normalized Level

O terminal de nível visível do host vai de 0 a 1 e é mapeado pelo modo de exibição selecionado. O ponto médio é a referência neutra no design atual.

Proteção máxima

O design implantado inclui proteção de pico de amostra vinculada em estéreo com antecipação curta perto da escala total. Trate isso como segurança, não como um limitador de domínio.

Automação

Automatize o nível normalizado para fades e mudanças de cena. Como ambos os modos de exibição abordam o mesmo valor, não espere faixas de automação separadas para dB e porcentagem.

3. Início rápido

1. Escolha dB ou exibição percentual.
2. Defina o nível enquanto monitora o barramento downstream.
3. Use bypass para uma comparação de nível real.
4. Escreva automação em Normalized Level.
5. Deixe espaço livre; não confie na proteção de pico para o teste de ganho de rotina.

4. Fluxos de trabalho práticos

Level correspondência

1. Coloque TB Volume após o processador que está sendo avaliado.
2. Ajuste o nível até que o volume ignorado e processado corresponda.
3. Tome a decisão tonal somente após combinar.

Resultado esperado: As comparações refletem o caráter do processamento, em vez da tendência de que quanto mais alto, melhor.

Simple desvanece-se

1. Escolha o modo de exibição preferido.
2. Automatize Normalized Level do silêncio para o alvo.
3. Use o formato da curva DAW para definir o fade.

Resultado esperado: Um fade limpo vinculado ao estéreo é criado com uma faixa de automação.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- A proteção de pico não é um controle de masterização de pico verdadeiro.
- A porcentagem é um mapeamento de exibição, não o volume percebido linearmente para cada fonte.
- Grandes aumentos aumentam o nível de ruído e o nível de processamento posterior.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 3 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 para 1.0000	0.5000	Automatizável	Controle automatizável por host para Normalized Level. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.