


TV Volume

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Специальная утилита уровня со стереосвязью с dB и режимами отображения процентов, а также защитой от пиковых значений выходного сигнала.



Версия каталога: 1.2.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 3

1. Назначение продукта

Специальная утилита уровня со стереосвязью с dB и режимами отображения процентов, а также защитой от пиковых значений выходного сигнала.

Простой каскад усиления полезен для автоматизации, настройки и согласования уровней, но многие утилиты окружают его измерениями и маршрутизацией, которые замедляют основную работу. TB Volume сохраняет одно базовое значение уровня и позволяет просматривать его в dB или в процентной шкале, основанной на равной громкости, без изменения звука при переключении режимов.

Какой результат это дает

- Fast и повторяемая подстройка уровня
- Mode переключение без скачка усиления
- Clean автоматизация одной нормализованной конечной точки
- Stereo-связанная пиковая защита в развернутом проекте

Поток сигнала

Input -> отображение нормализованного уровня, отображаемое как dB или проценты -> защита стереосвязанного выхода -> выход

2. Полное руководство по функциям

Mode

Режим dB отображает обычный диапазон усиления; В процентном режиме отображается тот же базовый нормализованный уровень по шкале от 0 до 300 процентов. Изменение Mode меняет представление, а не текущий уровень звука.

Normalized Level

Конечная точка видимого хостом уровня имеет значения от 0 до 1 и отображается в соответствии с выбранным режимом отображения. Средняя точка является нейтральной точкой отсчета в текущем проекте.

Пиковая защита

Развернутая конструкция включает стереофоническую защиту от пиковых значений выборки с коротким просмотром вперед, близким к полной шкале. Относитесь к этому как к безопасности, а не как к ограничителю мастеринга.

Автоматизация

Автоматизируйте нормализованный уровень затухания и смены сцен. Поскольку оба режима отображения адресуют одно и то же значение, не ждите отдельных полос автоматизации для dB и процентов.

3. Быстрый старт

1. Выберите dB или процентное отображение.
2. Установите уровень, контролируя нисходящую шину.
3. Используйте обход для истинного сравнения уровней.

4. Автоматизация записи на Normalized Level.
5. Оставьте запас высоты; не полагайтесь на пиковую защиту при плановой настройке усиления.

4. Практические рабочие процессы

Level соответствие

1. Поместите TB Volume после оцениваемого процессора.
2. Регулируйте уровень до тех пор, пока громкость обхода и обработки не совпадет.
3. Тональное решение принимайте только после сопоставления.

Ожидаемый результат: Сравнения отражают характер обработки, а не предвзятость по принципу «чем громче, тем лучше».

Simple исчезать

1. Выберите предпочтительный режим отображения.
2. Автоматизируйте Normalized Level от молчания до цели.
3. Используйте форму кривой DAW, чтобы определить затухание.

Ожидаемый результат: Чистый стереофонический фейд создается с помощью одной полосы автоматизации.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Защита от пиков не является контролем мастеринга истинного пика.
- Процент — это отображение отображения, а не линейная воспринимаемая громкость для каждого источника.
- Большие повышения повышают минимальный уровень шума и уровень последующей обработки.

- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 3, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 чтобы 1.0000	0.5000	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Normalized Level. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.