



TB Step Shifter (Beta)

한국어 시작 가이드 · 버전 2.2.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

선택한 배음을 계단처럼 이동시켜 반복적이고 디지털한 움직임을 만듭니다.

이럴 때 사용하세요

패드나 효과음에 규칙적인 피치 패턴을 만들고 싶을 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. Pitch Shift 모드에서는 Pitch와 Step을 작게 설정합니다.
- 2. Rate로 계단이 바뀌는 속도를 박자에 맞추니다.
- 3. Colorize 모드는 피치를 옮기지 않고 선택한 배음의 색을 바꾸므로 두 모드를 따로 비교합니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 음이 한 번에 미끄러지지 않고 단계별로 바뀝니다.
- 큰 변화는 원래 멜로디를 알아듣기 어렵게 만들 수 있습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Pitch	이동할 음정
Step	한 번에 움직이는 간격
Rate	변화 속도
Colorize/Mix	질감과 원본 비율

안전한 시작점

Step 1 semitone, Rate 1/8, Mix 20%에서 시작합니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- Beta 플러그인은 프로젝트 저장 전에 렌더로 결과를 확인하세요.
- 저역에서는 작은 Step부터 시작하세요.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

작동 흐름

스펙트럼의 피크 또는 배음 성분을 일정한 음정 간격으로 이동시키고, 시간 축에서 순서대로 바꿉니다. 연속적인 피치 이동이 아니라 계단을 사용하기 때문에 반복 패턴이 명확하게 들립니다.

노브가 바꾸는 것과 기대효과

노브	무엇을 바꾸나요?	귀로 기대할 변화
Pitch	Pitch Shift 모드에서 전체 이동의 중심 음정을 정합니다.	효과의 높낮이와 화성 위치가 바뀝니다.
Step	한 번에 이동하는 음정 간격을 정합니다.	작으면 촘촘하고 자연스럽고, 크면 게임 같은 도약이 됩니다.
Resolution	단계의 시간·주파수 해상도를 선택합니다.	Fast는 즉각적이고 Fine은 더 촘촘하게 들립니다.
Colorize/Mix	Colorize는 피치 대신 배음 색을 바꾸고 Mix는 원본 비율을 정합니다.	원래 멜로디를 남기면서 디지털 질감을 추가합니다.

표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

J. L. Flanagan, R. M. Golden (1966), Phase Vocoder, Bell System Technical Journal 45, DOI 10.1002/j.1538-7305.1966.tb01706.x; J. Laroche, M. Dolson (1999), Improved Phase Vocoder Time-Scale Modification of Audio, DOI 10.1109/89.759041

J. L. Flanagan, R. M. Golden (1966), Phase Vocoder, DOI 10.1002/j.1538-7305.1966.tb01706.x; J. Laroche, M. Dolson (1999), New Phase-Vocoder Techniques for Pitch-Shifting, Harmonizing and Other Exotic Effects, DOI 10.1109/ASPAA.1999.810857

이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요

1. 신스 아르페지오 만들기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 게임 효과음의 단계적 상승

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 패드에 반복되는 움직임

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.