

TB Exciter

Versão: 1.1.0 | Data da documentação: 2026-08-11

Visão geral

Abre uma extremidade superior opaca e adiciona ar, clareza e detalhes harmônicos controlados sem separar o som original.

O que este plug-in resolve

Um EQ de alta qualidade só pode aumentar o brilho que já está presente, e a saturação de banda completa pode desfocar a fonte ao tentar adicionar detalhes. TB Exciter mantém o sinal original intacto e adiciona uma camada dedicada de frequência superior, dando aos músicos e designers de som uma maneira rápida de revelar ar, articulação e polimento sem reconstruir todo o tom.

O que você pode esperar

- Uma extremidade superior mais clara e aberta sem diminuir a fonte
- Uma escolha entre calor arredondado e definição harmônica nítida
- Expansão estéreo que afeta apenas a camada adicional de altas frequências
- Pontos de partida rápidos para mixes, vocais, baterias e instrumentos

Como funciona

TB Exciter mantém o sinal original intacto e cria uma camada separada de frequência superior ao lado dele. Essa camada combina uma abertura suave da extremidade superior com novos harmônicos de baixo nível, de modo que o resultado pode revelar detalhes que um simples aumento de prateleira alta não pode criar, evitando a ampla mudança tonal da saturação de banda completa.

Bright define quanto da camada adicionada é ouvida, Clarity muda sua textura harmônica de redonda e quente para clara e clara e Focus decide se ela começa na região de presença ou permanece em torno do ar mais alto. Width espalha apenas a camada adicionada, enquanto Level finaliza a correspondência de ganho sem mover o centro estéreo original.

Início rápido

- 1 Escolha Factory Default ou uma predefinição de fábrica específica da fonte.
- 2 Aumente ou diminua Bright até que a extremidade superior abra sem se tornar o evento principal.
- 3 Mova Focus para decidir se o efeito suporta presença e ataque ou apenas o ar mais alto.
- 4 Use Clarity para escolher um brilho mais redondo ou mais limpo.
- 5 Ajuste Width apenas em material estéreo e use Level para corresponder ao volume ignorado.
- 6 Ouça o arranjo completo e salve a sessão assim que a fonte mantiver sua função original.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Bright, Clarity e Focus

Bright define quantos detalhes de frequência superior são adicionados. Clarity move a nova textura harmônica de redonda e quente para leve e clara. Focus decide se o efeito atinge a presença e o ataque ou permanece concentrado no ar e no brilho.

Width e Level

Width altera apenas a propagação estéreo da camada de frequência superior adicionada, deixando o centro e o posicionamento originais intactos. Level corta o resultado concluído para headroom e uma comparação de bypass justa.

Seletor predefinido de fábrica

Trinta predefinições de fábrica são organizadas em grupos Essencial, Mix / Master, Vocal, Drums e Instruments. A edição de uma predefinição carregada adiciona um asterisco ao seu nome; selecioná-lo novamente restaura seus valores originais.

Coleção predefinida de fábrica

Essential: Factory Default, Barely There, Soft Gold, Mono Sparkle, Open Air, Dark Track Rescue.
Mix / Master: Mix Bus Polish, Mix Bus Clarity, Warm Master Silk, Clear Master Air,
Dense Mix Unveil, Vintage Top Glue. Vocal: Lead Vocal Air, Intimate Vocal Glow,
Female Vocal Shine, Male Vocal Presence, Background Vocal Wide, Breath & Whisper. Drums:
Drum Bus Snap, Snare Crack, Cymbal Silk, Cymbal Detail, Percussion Wide, Lo-Fi Hats Restore.
Instruments: Acoustic String Detail, Electric Guitar Edge, Piano Hammer Air, Synth Halo,
Bass Definition, Orchestral Sheen.

Leitura ativa e campo de brilho

A leitura central mostra o controle atualmente selecionado e seu valor. O Sparkle Field animado reflete as cinco configurações de controle como feedback visual; não é um espectro de entrada ou medidor de nível.

Interação de botão e recuperação de sessão

Arraste verticalmente para ajustar um botão e clique duas vezes nele para retornar ao padrão de fábrica. Os controles incluem foco do teclado, nomes acessíveis, descrições e dicas de ferramentas. A sessão DAW recupera todos os cinco valores de controle e o estado predefinido de fábrica selecionado.

Bypass

O bypass DAW fornece uma comparação direta enquanto mantém o caminho de processamento alinhado. Combine o nível de audição final com Level antes de decidir se o brilho adicionado está realmente ajudando.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bright	Define quanto da camada de frequência superior dedicada é adicionada ao sinal original. Defina isso primeiro. Levante-o até que a fonte se abra e, em seguida, afaste-se se a respiração, assobios, pratos ou consoantes começarem a dominar.
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Combine Level primeiro e depois compare a mesma passagem curta com bypass para que o volume extra não seja confundido com um tom melhor.
Clarity	Muda a textura harmônica adicionada de redonda e quente para leve, clara e cintilante. Escolha a textura após Bright e Focus estarem próximos. Abaixar para obter um polimento arredondado; elevar para obter uma vantagem mais leve e explícita.
Focus	Escolhe onde começa a camada de frequência superior. Configurações mais baixas alcançam presença e ataque; configurações mais altas concentram-se no ar e no brilho. Mova-o para baixo quando a presença e o ataque precisarem de ajuda, ou para cima quando apenas o ar e o brilho devem mudar.
Level	Define o nível de saída final após a combinação das camadas original e adicionada. Use-o para obter espaço livre e uma comparação de desvio justa; o plug-in não inclui um limitador final.
Width	Altera apenas a propagação estéreo da camada de frequência superior adicionada, deixando a imagem original no lugar. Use-o em material estéreo depois que o tom estiver estabelecido e verifique o mono antes de manter uma propagação extrema.

Usos práticos

Finalização de mix ou master

- Comece com Mix Bus Polish, Warm Master Silk ou Clear Master Air.
- Use uma configuração Bright restrita e mantenha Focus na parte superior da fonte.
- Mantenha Width próximo à imagem original e compare Level cuidadosamente com o desvio.

Resultado esperado: A mixagem parece mais aberta e finalizada, enquanto seu centro, graves e equilíbrio geral permanecem estáveis.

Ar para o vocal principal

- Comece com Lead Vocal Air ou Intimate Vocal Glow.
- Use Focus para separar respiração e articulação úteis de consoantes ásperas.
- Escolha Clarity para se adequar à voz e mantenha Width contido para que o vocal permaneça firmemente centralizado.

Resultado esperado: As palavras e a respiração são lidas com mais clareza, sem fazer com que a voz pareça desconectada da mixagem.

Backing vocal ou pad halo

- Escolha Background Vocal Wide ou Synth Halo.
- Defina Bright e Clarity antes de ampliar a camada adicionada.
- Aumente Width apenas até que o centro tenha espaço e as bordas estéreo permaneçam estáveis em mono.

Resultado esperado: A textura elevada adicionada envolve o som principal enquanto a fonte original permanece firmemente centralizada.

Detalhe acústico

- Comece com Acoustic String Detail ou Piano Hammer Air.
- Abaixar Focus até que os detalhes da palhetada, das cordas ou do martelo se tornem mais fáceis de ler.
- Afaste-se Bright se o ruído de manuseio ou o chiado da sala começar a atrair a atenção.

Resultado esperado: Pequenos detalhes de desempenho retornam sem transformar o instrumento em uma camada quebradiça ou excessivamente processada.

Resgate de uma faixa escura

- Comece com Dark Track Rescue ou Bass Definition.
- Mova Focus para baixo para alcançar a presença e também o ar.
- Use uma configuração Clarity mais clara somente se a fonte ainda precisar de definição e, em seguida, reduza Level para espaço livre.

Resultado esperado: Uma fonte velada avança e fica mais fácil de posicionar sem perder seu peso de baixa frequência.

Armadilhas comuns

TB Exciter não é um de-esser nem um removedor de ruído; chiado, sibilância e pratos ásperos podem ficar mais evidentes à medida que os agudos se abrem. Corrija primeiro o problema com edição, EQ ou de-essing e, depois, adicione apenas o brilho que a fonte já limpa comporta.

Se a camada adicionada soar como um efeito de distorção separado, o processamento será mais forte do que a fonte pode suportar. Abaixar Bright primeiro e depois mover Clarity em direção ao lado mais arredondado antes de alterar o restante do som.

Width altera apenas a camada estéreo adicionada e, portanto, tem pouco efeito prático em uma fonte mono. Julgue Width em material estéreo e use Bright, Focus e Clarity para alterações significativas em fontes mono.

Não há limitador interno; configurações fortes de Bright, Width e Level podem usar mais espaço do que o esperado. Reduza Level e deixe espaço de saída antes de aumentar Bright ou Width novamente.

O volume extra pode fazer com que qualquer configuração pareça mais impressionante, mesmo quando o tom não é melhor. Corte Level até que a reprodução ignorada e ativa pareça igualmente alta e, em seguida, compare o tom e os detalhes.