

TB Distortion

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Vytváří cokoli od jemného tepla po agresivní rozpad a mísí to s původním zvukem.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Drive Rozsah: 0 do 36 Výchozí: 6	Nastavuje, jak silně se zvuk posune do harmonické barvy nebo zkreslení.
Drive Type Rozsah: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold Výchozí: Soft	Vybírá hlavní charakter zkreslení, od měkkého a teplého po tvrdý nebo složený.
Dynamics Rozsah: -100 do 100 Výchozí: 0	Mění způsob, jakým zkreslení sleduje úroveň přehrávání. Negativní a pozitivní hodnoty vytvářejí různé druhy pohybu.
High Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 20000	Nastaví nejvyšší frekvenci v oblasti zaostřeného zkreslení.
Low Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 20	Nastaví nejnižší frekvenci v oblasti zaostřeného zkreslení.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Mix Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 100	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem.
Output Rozsah: -24 do 12 Výchozí: 0	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování.
Program Rozsah: 9 továrních programy Výchozí: Init	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.
TB Drive Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Přidá druhou, paralelní vrstvu zkreslení.
TB Type Rozsah: Level, Sample, Time, Bias Výchozí: Level	Vybírá, jak paralelní vrstva TB změní zvuk.