


TB Jewel Digger & Finder

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Proměňuje příchozí tóny na laděnou rezonanci a jiskřivý pohyb podobný krystalu.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Amount Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.35	Nastavuje, jak silně pojmenovaný efekt změní zvuk.
Base Low Cut Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Odstraňuje nízké frekvence předtím, než vstoupí do hlavní rezonanční sekce.
Base Note Rozsah: C0 do C8 Výchozí: A3	Nastavuje kořenovou notu použitou k vytvoření rezonančního vzoru.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Crystal Damp Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.45	Ztmavuje krystalové částice a změkčuje jejich vysokofrekvenční ocas.
Crystal Mix Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.35	Nastavuje úroveň vrstvy krystalových částic.
Crystal Only Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Umožní vám slyšet pouze krystalovou vrstvu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Crystal Send Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.8	Nastavuje, kolik zvuku se posílá do sekce krystalových částic.
Crystal Spread Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.6	Šíří krystalové částice přes stereo pole.
Density Rozsah: 1 do 24 Výchozí: 12	Nastavuje, kolik událostí nebo vrstev se najednou překrývá.
Division Rozsah: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 Výchozí: 1/4	Zvolí rozdělení tempa, které se použije, když je zapnuto Rate Sync.
Filter Rozsah: Find, Dig Výchozí: Find	Zvolí Find pro zvýraznění rezonancí nebo Dig pro vyřezávání kolem nich.
Grain Attack Rozsah: 0.01 do 0.75 Výchozí: 0.35	Nastavuje, jak rychle tato část zareaguje, když začne zvuk.
Grain Decay Rozsah: 0.01 do 0.95 Výchozí: 0.65	Nastavuje, jak dlouho trvá, než tato část zmizí nebo se vrátí.
Grain Delay Rozsah: 0 do 1000 Výchozí: 140	Nastavuje, jak dlouho krystalové částice čekají, než jsou slyšet.
Grain Feedback Rozsah: 0% do 100% Výchozí: 45%	Vrátí zpracovaný zvuk do efektu, aby jej prodloužil nebo zesílil.
Grain Size Rozsah: 15 do 400 Výchozí: 120	Nastavuje množství detailů částic nebo náhodné variace.
Mix Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 1	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Motion Rozsah: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos Výchozí: Arp Up	Vybírá, jak se budou rezonanční tóny pohybovat v průběhu času.
Motion Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 7	Nastavuje, jak daleko se rezonanční vzor pohybuje ve zvolené stupnici.
Output Rozsah: -18 do 6 Výchozí: 0	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování.
Pitch Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 12	Posune výšku zpracovaného zvuku nahoru nebo dolů.
Program Rozsah: 9 tovární programy Výchozí: Initialize	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.
Q Rozsah: 0.35 do 24 Výchozí: 6	Nastavuje, jak široké nebo úzké je vybrané frekvenční ohnisko.
Random Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Přidává variaci k rezonančnímu pohybu a vzoru částic.
Rate Rozsah: 0.02 do 64 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak rychle se pohyb opakuje.
Rate Sync Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Uzamkne rychlost Motion na tempo skladby.
Reverse Chance Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Nastavuje, zda nebo jak často se zpracované fragmenty přehrávají pozpátku.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Scale Rozsah: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian Výchozí: Chromatic	Vybere sadu not používaných pohyblivými rezonancemi.
Shovel Rozsah: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt Výchozí: Crystal	Volí materiálový charakter rezonanční vrstvy.