

TB Compressor

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Gleicht ungleichmäßige Lautstärken aus und verleiht einem Klang mehr Kraft, Geschmeidigkeit und Dichte.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Attack Reichweite: 0.1 zu 200 Standard: 10	Legt fest, wie schnell der Effekt reagiert, wenn ein Ton beginnt. Schnellere Werte steuern die Front; Langsamere Werte sorgen für mehr Schlagkraft.
Bypass Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Input Reichweite: -24 zu 24 Standard: 0	Legt fest, wie laut der Ton in das Plug-In gelangt. Erhöhen Sie den Wert für eine stärkere Reaktion oder senken Sie ihn für mehr Headroom.
Knee Reichweite: 0 zu 6 Standard: 6	Mildert den Punkt, an dem die Komprimierung beginnt. Höhere Werte klingen sanfter und weniger offensichtlich.
Lookahead Reichweite: 0 zu 20 Standard: 0	Hilft dabei, plötzliche Spitzen reibungsloser zu erfassen. Höhere Werte können sich etwas weniger unmittelbar anfühlen.
Makeup Reichweite: 0 zu 24 Standard: 0	Stellt den Pegel wieder her, nachdem die Komprimierung den Ton leiser gemacht hat.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Output Reichweite: -24 zu 24 Standard: 0	Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest.
Oversampling Reichweite: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Standard: 1x (Off)	Macht starke Verzerrungen oder einen eingeschränkten Klang sauberer, auf Kosten einer höheren CPU-Auslastung.
Program Reichweite: 5 Fabrikprogramme Standard: Clean Control	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.
Ratio Reichweite: 1 zu 20 Standard: 2	Legt fest, wie stark der Pegel gesteuert wird, nachdem er den Schwellenwert überschritten hat.
Release Reichweite: 5 zu 1000 Standard: 100	Legt fest, wie schnell der Effekt nachlässt, nachdem der Ton leiser wird.
RMS Reichweite: Off, On Standard: Off	Ändert das Hörverhalten von einer schnellen Spitzensteuerung zu einer sanfteren Steuerung des Durchschnittspegels.
Saturation Reichweite: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Standard: Clean	Wählt den harmonischen Charakter, der nach der Komprimierung hinzugefügt wird.
Saturation Drive Reichweite: 0 zu 4 Standard: 1	Legt fest, wie stark der Sättigungsbereich angehoben wird.
Saturation Enabled Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den harmonischen Farbbereich ein oder aus.
Saturation Mix Reichweite: 0 zu 1 Standard: 1	Mischt die hinzugefügte harmonische Farbe mit dem saubereren komprimierten Klang.
Saturator Circuit Model Reichweite: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Standard: Legacy	Wählt die Gesamtreaktion und Farbe des Sättigungsabschnitts.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Sidechain High Cut Reichweite: 100 zu 20000 Standard: 20000	Entfernt hohe Frequenzen aus der aktuellen Sound- oder Effektebene.
Sidechain Low Cut Reichweite: 20 zu 10000 Standard: 20	Entfernt tiefe Frequenzen aus der aktuellen Sound- oder Effektebene.
Stereo Link Reichweite: Off, On Standard: On	Lässt beide Kanäle gemeinsam reagieren, sodass das Stereobild nicht zur Seite neigt.
Threshold Reichweite: -60 zu 0 Standard: -18	Legt fest, wie laut der Ton sein muss, bevor die aktuelle Steuerung zu funktionieren beginnt.