

# TB Spectral Transient Shaper

## BENUTZERHANDBUCH



# Zweck

**Trennt Attack und Sustain, sodass Sie Durchschlagskraft, Klarheit und Länge je nach Frequenzbereich ändern können.**

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

## Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

| Steuerung und Einstellungen                                            | Was es verändert                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATK_HIGH Frequency</b><br>Reichweite: 20 zu 20000<br>Standard: 8000 | Wählt den Tonbereich aus, der für die Attack-Formung in diesem Band verwendet wird. |
| <b>ATK_HIGH Q</b><br>Reichweite: 0.1 zu 10<br>Standard: 1              | Legt fest, wie breit oder schmal der Angriffsfokus dieses Bandes ist.               |
| <b>ATK_HIGH Sensitivity</b><br>Reichweite: 0 zu 1<br>Standard: 0.5     | Legt fest, wie leicht die Angriffsenergie in diesem Band ausgewählt wird.           |
| <b>ATK_LOW Frequency</b><br>Reichweite: 20 zu 20000<br>Standard: 100   | Wählt den Tonbereich aus, der für die Attack-Formung in diesem Band verwendet wird. |
| <b>ATK_LOW Q</b><br>Reichweite: 0.1 zu 10<br>Standard: 1               | Legt fest, wie breit oder schmal der Angriffsfokus dieses Bandes ist.               |
| <b>ATK_LOW Sensitivity</b><br>Reichweite: 0 zu 1<br>Standard: 0.5      | Legt fest, wie leicht die Angriffsenergie in diesem Band ausgewählt wird.           |

| Steuerung und Einstellungen                                           | Was es verändert                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATK_MID Frequency</b><br>Reichweite: 20 zu 20000<br>Standard: 1000 | Wählt den Tonbereich aus, der für die Attack-Formung in diesem Band verwendet wird.                                                        |
| <b>ATK_MID Q</b><br>Reichweite: 0.1 zu 10<br>Standard: 1              | Legt fest, wie breit oder schmal der Angriffsfokus dieses Bandes ist.                                                                      |
| <b>ATK_MID Sensitivity</b><br>Reichweite: 0 zu 1<br>Standard: 0.5     | Legt fest, wie leicht die Angriffsenergie in diesem Band ausgewählt wird.                                                                  |
| <b>Attack Gain</b><br>Reichweite: -24 zu 24<br>Standard: 4            | Hebt oder senkt die Vorderkante von Tönen.                                                                                                 |
| <b>Attack Release</b><br>Reichweite: 1 zu 2000<br>Standard: 50        | Legt fest, wie schnell die Angriffsformung nach jedem Treffer nachlässt.                                                                   |
| <b>Attack Sensitivity</b><br>Reichweite: 0 zu 1<br>Standard: 0.5      | Legt fest, wie einfach das Plug-in die Angriffsenergie erkennt.                                                                            |
| <b>Bypass</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                 | Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.                                                     |
| <b>Bypass</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                 | Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.                                                     |
| <b>Clipper</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                | Aktiviert den festen Spitzenabgleich vor der endgültigen Ausgabe.                                                                          |
| <b>Clipper Threshold</b><br>Reichweite: -20 zu 0<br>Standard: -0.7    | Legt den Pegel fest, bei dem der Clipper mit dem Trimmen von Spitzen beginnt.                                                              |
| <b>Input Gain</b><br>Reichweite: -24 zu 24<br>Standard: 0             | Legt fest, wie laut der Ton in das Plug-In gelangt. Erhöhen Sie den Wert für eine stärkere Reaktion oder senken Sie ihn für mehr Headroom. |

| Steuerung und Einstellungen                                                                                          | Was es verändert                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limiter</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                                                               | Schaltet den Endspitzenschutz ein.                                                                                      |
| <b>Limiter Threshold</b><br>Reichweite: -24 zu 0<br>Standard: -0.1                                                   | Legt den vom Limiter maximal zulässigen Pegel fest.                                                                     |
| <b>Lookahead</b><br>Reichweite: 0 zu 20<br>Standard: 0                                                               | Hilft dabei, plötzliche Spitzen reibungsloser zu erfassen. Höhere Werte können sich etwas weniger unmittelbar anfühlen. |
| <b>Mode</b><br>Reichweite: Simple, EQ<br>Standard: Simple                                                            | Wählt ein breites Steuerungspaar oder separate Steuerungen für niedrige, mittlere und hohe Empfindlichkeit.             |
| <b>Monitor</b><br>Reichweite: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta<br>Standard: Normal | Wählt das vollständige Ergebnis oder isoliert den Attack-, Sustain- oder entfernten Unterschied zum Abhören.            |
| <b>Output Gain</b><br>Reichweite: -24 zu 24<br>Standard: 0                                                           | Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest.                                                               |
| <b>Oversampling</b><br>Reichweite: x1, x2, x4, x8<br>Standard: x1                                                    | Macht starke Verzerrungen oder einen eingeschränkten Klang sauberer, auf Kosten einer höheren CPU-Auslastung.           |
| <b>Program</b><br>Reichweite: 25 Fabrikprogramme<br>Standard: Init                                                   | Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.                       |
| <b>Saturation</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                                                            | Legt fest, wie stark dieser Teil den Pegel nach dem Schwellenwert steuert.                                              |
| <b>Saturation Drive</b><br>Reichweite: 0 zu 36<br>Standard: 0                                                        | Legt fest, wie stark dieser Teil den Pegel nach dem Schwellenwert steuert.                                              |

| Steuerung und Einstellungen                                                                    | Was es verändert                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saturation Mode</b><br>Reichweite: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard<br>Standard: Soft | Wählt den harmonischen Charakter, der dem geformten Klang hinzugefügt wird.          |
| <b>Saturation Shaper Link</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                          | Lässt die Sättigung der aktuellen Attack- und Sustain-Formung folgen.                |
| <b>SUS_HIGH Frequency</b><br>Reichweite: 20 zu 20000<br>Standard: 8000                         | Wählt den Tonbereich aus, der für die Sustain-Formung in diesem Band verwendet wird. |
| <b>SUS_HIGH Q</b><br>Reichweite: 0.1 zu 10<br>Standard: 1                                      | Legt fest, wie breit oder schmal der Sustain-Fokus dieses Bandes ist.                |
| <b>SUS_HIGH Sensitivity</b><br>Reichweite: 0 zu 1<br>Standard: 0.5                             | Legt fest, wie einfach die Sustain-Energie in diesem Band ausgewählt werden kann.    |
| <b>SUS_LOW Frequency</b><br>Reichweite: 20 zu 20000<br>Standard: 100                           | Wählt den Tonbereich aus, der für die Sustain-Formung in diesem Band verwendet wird. |
| <b>SUS_LOW Q</b><br>Reichweite: 0.1 zu 10<br>Standard: 1                                       | Legt fest, wie breit oder schmal der Sustain-Fokus dieses Bandes ist.                |
| <b>SUS_LOW Sensitivity</b><br>Reichweite: 0 zu 1<br>Standard: 0.5                              | Legt fest, wie einfach die Sustain-Energie in diesem Band ausgewählt werden kann.    |
| <b>SUS_MID Frequency</b><br>Reichweite: 20 zu 20000<br>Standard: 1000                          | Wählt den Tonbereich aus, der für die Sustain-Formung in diesem Band verwendet wird. |
| <b>SUS_MID Q</b><br>Reichweite: 0.1 zu 10<br>Standard: 1                                       | Legt fest, wie breit oder schmal der Sustain-Fokus dieses Bandes ist.                |
| <b>SUS_MID Sensitivity</b><br>Reichweite: 0 zu 1<br>Standard: 0.5                              | Legt fest, wie einfach die Sustain-Energie in diesem Band ausgewählt werden kann.    |

| Steuerung und Einstellungen                                       | Was es verändert                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sustain Gain</b><br>Reichweite: -24 zu 24<br>Standard: -2      | Hebt oder senkt den Körper und die Enden von Klängen.                                        |
| <b>Sustain Release</b><br>Reichweite: 1 zu 2000<br>Standard: 50   | Legt fest, wie schnell die Sustain-Formung zurückkehrt, nachdem sich der Klang geändert hat. |
| <b>Sustain Sensitivity</b><br>Reichweite: 0 zu 1<br>Standard: 0.5 | Legt fest, wie einfach das Plug-in die Sustain-Energie erkennt.                              |