

TB Center

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

एक बिखरी हुई या अस्थिर स्टीरियो छवि को एक स्पष्ट केंद्र की ओर लाता है जबकि आपको अपनी इच्छित चौड़ाई बनाए रखने की सुविधा देता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Band High रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 100	यह सेट करता है कि उच्च-आवृत्ति क्षेत्र को केंद्र की ओर कितनी मजबूती से खींचा जाता है।
Band Low रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 100	यह सेट करता है कि कम-आवृत्ति क्षेत्र को केंद्र की ओर कितनी मजबूती से खींचा जाता है।
Band Mid-High रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 100	सेट करता है कि ऊपरी-मध्य क्षेत्र कितनी मजबूती से केंद्र की ओर खींचा जाता है।
Band Mid-Low रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 100	यह सेट करता है कि निचला-मध्य क्षेत्र कितनी मजबूती से केंद्र की ओर खींचा जाता है।
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Intensity रेंज: 0 को 200 डिफ़ॉल्ट: 100	सेट करता है कि प्लग-इन स्टीरियो स्थिति को कितनी मजबूती से सही करता है। मध्य के पास से शुरू करें और इसे तब तक ऊपर उठाएं जब तक छवि स्थिर न लगे।
Lookahead रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 20	प्लग-इन को त्वरित स्थिति परिवर्तन को अधिक सुचारू रूप से संभालने में मदद करता है। उच्च मान स्थिर लेकिन थोड़े कम तात्कालिक लग सकते हैं।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
M/S Width रेंज: 0 को 200 डिफॉल्ट: 100	केन्द्रित करने के बाद अंतिम स्टीरियो चौड़ाई निर्धारित करता है। 100 प्रतिशत मूल चौड़ाई बनाए रखता है, निम्न मान इसे संकीर्ण करते हैं, और उच्च मान इसे चौड़ा करते हैं।
Multiband रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	निम्न, मध्य और उच्च क्षेत्रों को अलग-अलग केन्द्रीकरण शक्तियों का उपयोग करने दें।
Program रेंज: 6 फैक्टरी कार्यक्रम डिफॉल्ट: Init	फैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Response रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 75	यह निर्धारित करता है कि केंद्र कितनी तेजी से गति का अनुसरण करता है। निचले मान सहज महसूस होते हैं; उच्च मान गतिमान ध्वनियों को तेजी से ट्रैक करते हैं।
Time Center रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 100	बाएँ और दाएँ आगमन समय को केंद्र की ओर ले जाता है। जब छवि धुंधली या खिंची हुई महसूस हो तो इसे उठाएं।