

TB Distortion

MANUALE D'USO



Scopo

Crea qualsiasi cosa, dal calore delicato alla rottura aggressiva e la fonde con il suono originale.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Drive Gamma: 0 a 36 Predefinito: 6	Imposta la forza con cui il suono viene spinto in colore armonico o distorsione.
Drive Type Gamma: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold Predefinito: Soft	Sceglie il carattere di distorsione principale, da morbido e caldo a duro o piegato.
Dynamics Gamma: -100 a 100 Predefinito: 0	Cambia il modo in cui la distorsione segue il livello di riproduzione. I valori negativi e positivi creano diversi tipi di movimento.
High Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 20000	Imposta la frequenza più alta inclusa nell'area di distorsione focalizzata.
Low Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 20	Imposta la frequenza più bassa inclusa nell'area di distorsione focalizzata.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Mix Gamma: 0 a 100 Predefinito: 100	Unisce il suono originale con il suono elaborato.
Output Gamma: -24 a 12 Predefinito: 0	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione.
Program Gamma: 9 programmi di fabbrica Predefinito: Init	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
TB Drive Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Aggiunge un secondo livello parallelo di carattere di distorsione.
TB Type Gamma: Level, Sample, Time, Bias Predefinito: Level	Sceglie come lo strato TB parallelo modifica il suono.